

F-Secure Mobile Security™

لأجهزة Windows Mobile

١. التثبيت والتنشيط

الإصدار السابق إذا كان لديك إصدار سابق من تطبيق F-Secure Mobile Security، مثبت على جهازك، فيجب عليك إغلاقه. تتم إزالة الإصدار السابق تلقائيًا أثناء التثبيت.

التثبيت

١. قم بنقل ملف التثبيت cab. على جهازك.
٢. حدد موقع الملف cab. ثم حدده في "مستكشف الملفات" على جهازك.
٣. حدد **نعم** للسماح بالتثبيت في حالة مطالبتك بالقيام بذلك.
٤. حدد **نعم** للموافقة على بنود وشروط الترخيص.
٥. بعد اكتمال تثبيت التطبيق، تتم مطالبتك بإعادة تشغيل الجهاز **نعم**.
٦. عندما يكون التثبيت جاهزًا، يجب تنشيط المنتج. لا يعمل المنتج على حماية الجهاز الخاص بك إذا لم يتم تنشيطه.

التنشيط

- لبدء عملية التنشيط:**
١. حدد **نعم** في إعلام التنشيط الذي يظهر عندما تقوم بتشغيل الجهاز للمرة الأولى بعد تثبيت التطبيق F-Secure Mobile Security.
 ٢. حدد نوع التنشيط:
 - لبدء فترة التقييم، حدد **تقييم مجاني** ثم حدد **التالي**، أو
 - للحصول على الإصدار المرخص بشكل كامل، حدد **رقم الاشتراك** كنوع التنشيط، ثم حدد **التالي**. قم بإدخال رقم الاشتراك، ثم حدد **التالي**.
 ٣. حدد **نعم** للاتصال بخدمة التحديث. يقوم التطبيق بالاتصال بخدمة التحديث وإرسال رقم الاشتراك الخاص بك. أثناء إجراء عملية التحديث الأولى، يقوم التطبيق بتحميل أحدث قاعدة بيانات تعريفات الفيروسات.
 ٤. عند انتهاء عملية التحميل، تظهر رسالة تخبرك بنجاح عملية التسجيل وتنشيط التطبيق. حدد **موافق** لإنهاء عملية التنشيط.
 ٥. بعد إنهاء عملية التنشيط، قم بلمس الجهاز بحثًا عن فيروسات وذلك للتأكد من خلوه منها. راجع القسم **إجراء مسح بحثًا عن الفيروسات** لمزيد من المعلومات.
- إذا كان لديك رمز اشتراك صالح وتستخدم إصدارًا تجريبيًا مجانيًا من التطبيق في الوقت الحالي، انتقل إلى القائمة **شراء** وأدخل رمز الاشتراك الخاص بك لتنشيط اشتراكك.

بدء تشغيل المنتج

- بعد تنشيط F-Secure Mobile Security، يبدأ تشغيل التطبيق تلقائيًا كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز:
1. إذا كنت تستخدم الإصدار Professional أو Classic، حدد **بدء** ← **برامج** ← **Mobile Security**.
 2. إذا كنت تستخدم Windows Mobile Standard، حدد **بدء** ← **Mobile Security**.
 2. حدد **نعم** إذا تمت مطالبتك بإجراء مسح للفيروسات.

2. إجراء مسح بحثًا عن الفيروسات

يعمل التطبيق F-Secure Mobile Security في الخلفية ويقوم بمسح الملفات تلقائيًا في حالة تشغيل المسح في الوقت الفعلي.

1. في حالة العثور على فيروس أثناء إجراء مسح في الوقت الفعلي، تظهر لك رسالة. حدد **نعم** لعرض الملفات المصابة، أو حدد **لا** لإغلاق طريقة العرض.
 2. تتضمن طريقة العرض "الإصابات" قائمة بالملفات المصابة الموجودة على الجهاز. بالنسبة لكل عنصر موجود بالقائمة، يتم عرض حالة الملف المصاب (تم عزله ونسخه احتياطيًا أو تم تحريره) واسمه.
 3. حدد الملف المصاب لعرض مزيد من التفاصيل حوله.
- إذا كنت تستخدم الإصدار Professional أو Classic، اضغط **إظهار التفاصيل**.
 - إذا كنت تستخدم Windows Mobile Standard، حدد **القائمة** ← **إظهار التفاصيل**.

معالجة الملفات المصابة

لمعالجة الملفات المصابة:

1. في طريقة العرض الرئيسية، قم بفتح **الحماية من الفيروسات**.
 2. في القائمة **الحماية من الفيروسات**، حدد الملفات المصابة.
 3. في طريقة العرض **الملفات المصابة**، حدد الملف المصاب المطلوب معالجته.
 4. اختر أحد الإجراءات التالية:
- **حذف** - لحذف الملف المصاب. يعتبر هذا هو الخيار الموصى به. ستتم إزالة الملف تمامًا من على جهازك.
 - **عزل ونسخ احتياطي** - لعزل الملف المصاب ونسخه احتياطيًا إذا لم يكن قد تم عزله ونسخه احتياطيًا بالفعل. يتم تأمين الملف المعزول والمنسوخ احتياطيًا ولا يمكنه الإضرار بجهازك وذلك عندما يكون تطبيق F-Secure Mobile Security في وضع التشغيل.
 - **تحرير** - لتحرير الملف المعزول والمنسوخ احتياطيًا. إذا قمت بتحرير أحد الملفات، لن يصبح مؤمنًا بعد ذلك. ويمكنك الوصول إليه ولكن على مسؤوليتك الشخصية.
- إذا كنت تستخدم الإصدار Professional أو Classic، اضغط المفتاح الوظيفي.
- إذا كنت تستخدم Windows Mobile Standard، حدد **القائمة** واختر الإجراء.

٣. منع حركات مرور الشبكة غير المصادقة

يعمل جدار الحماية المُضمَّن في تطبيق F-Secure Mobile Security في الخلفية بدون حدوث مشكلات. ويقوم بمراقبة حركة مرور الإنترنت والشبكة الصادرة والواردة، وكذلك حمايتك من محاولات الاقتحام. تتيح لك مستويات جدار الحماية المحددة مسبقًا إمكانية تغيير مستوى الحماية في الحال وفقًا لاحتياجاتك.

لتحديد مستوى الأمان:

تحديد مستوى الأمان

١. في طريقة العرض الرئيسية، قم بفتح **جدار الحماية**.
٢. في القائمة "جدار الحماية"، حدد **إعدادات**.
٣. اختر أحد مستويات جدار الحماية التالية:

- **وقف الكل** - إيقاف كافة حركات المرور الخاصة بالشبكة.
- **عالي** - السماح للتطبيقات المستخدمة بكثرة ومنع كافة حركات المرور الواردة.
- **عادي** - السماح لكافة الاتصالات الصادرة ومنع كافة حركات المرور الواردة.
- **سماح لكل** - السماح لكافة حركات المرور الخاصة بالشبكة.
- **مخصص** - السماح بكافة حركات المرور عبر الشبكة استنادًا إلى القواعد المخصصة التي قمت بوضعها. لتحرير مجموعة القواعد المخصصة، حدد **تحرير قواعد مخصصة** عند تحديد مستوى الأمان **مخصص**.

٤. حماية المعلومات السرية

يمكنك من خلال استخدام مضاد السرقة، التأكد من عدم إساءة استعمال الجهاز الخاص بك أو البيانات المخزنة عليه في حالة سرقة الجهاز.

📌 نظرًا لأنه يمكن إزالة بطاقات الذاكرة بسهولة، قم بتخزين معلوماتك السرية في ذاكرة الجهاز.

رمز الأمان

- يمكنك استخدام رمز الأمان لتأمين جهازك أو مسحه عن بُعد.
- يجب أن يكون طول رمز الأمان ٨ أحرف على الأقل. استخدم رمزًا يمكنك تذكره بسهولة ولكن يصعب تخمينه. قم بتخزين رمز الأمان في مكان آمن.
- باستخدام محدد المواقع عن بُعد، يمكنك إرسال رسالة SMS إلى جهازك المفقود لتحديد موقعه.
- يمكنك من خلال استخدام التأمين عن بُعد، تأمين الجهاز عن بُعد من خلال إرسال رسالة SMS قمت بإنشائها. ولاستخدام التأمين عن بُعد، احرص على أن يكون الجهاز في وضع التشغيل.
- يمكنك من خلال استخدام المسح عن بُعد، مسح الجهاز عن بُعد من خلال إرسال رسالة SMS قمت بإنشائها. عند مسح الجهاز، تتم إزالة كافة البيانات المخزنة عليه.

التأمين
ميزة
Anti-theft

لإعداد التأمين والمسح عن بُعد:

١. في طريقة العرض الرئيسية، قم بفتح **مضاد السرقة**.

٢. في القائمة "مضاد السرقة"، حدد **إعدادات**.

٣. حدد الميزات التي ترغب في تشغيلها:

- إذا أردت أن تتمكن من تحديد موقع جهازك عن بُعد، فحدد: **مكن محدد موقع**
- إذا أردت أن تتمكن من مسح بيانات جهازك عن بُعد، فحدد: **تمكين المسح عن بُعد**
- إذا أردت أن تتمكن من تأمين جهازك عن بُعد، فحدد: **تمكين التأمين عن بُعد**

٦ يمكنك تمكين التأمين عن بُعد فقط عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل.

٤. أدخل **رمز الأمان** واكتبه مرة أخرى لتأكيد.

لتحديد موقع جهازك أو تأمينه أو مسحه عن بُعد:

- لتحديد موقع الجهاز، أرسل رسالة SMS التالية إلى جهازك:
<رمز الأمان>#LOCATE# (على سبيل المثال: #locate#12345678)
 - لتأمين الجهاز، قم بإرسال رسالة SMS التالية إلى الجهاز الخاص بك:
<رمز الأمان>#LOCK# (على سبيل المثال: #lock#12345678)
 - لتأمين الجهاز، قم بإرسال رسالة SMS التالية إلى الجهاز الخاص بك:
<رمز الأمان>#WIPE# (على سبيل المثال: #wipe#12345678)
- يمكن بواسطة ميزة Anti-theft تنبيهك في حالة تغيير أي شخص لبطاقة SIM الموجودة بجهازك. لاستخدام تنبيه رسالة SMS، قم بتشغيل إعداد **تنبيه رسالة SMS عند تغيير بطاقة SIM** وتحديد رقم الهاتف الذي يجب إرسال رسالة SMS إليه عند تغيير بطاقة SIM الموجودة بالجهاز.

رسالة SMS

٥. حماية عملية استعراض الويب

بحميك حماية الاستعراض من مواقع الويب التي يمكنها سرقة معلوماتك الشخصية، منها أرقام بطاقة الائتمان ومعلومات حساب المستخدم وكلمات المرور.

يتحقق حماية الاستعراض من مواقع الويب التي تستعرضها باستخدام Internet Explorer. يتم تشغيل حماية الاستعراض تلقائيًا بعد قيامك بتنشيط F-Secure Mobile Security في حالة تعيين Internet Explorer كمستعرض افتراضي على جهازك. أما إذا استخدمت أي مستعرض خاص بجهة أخرى، فإن حماية الاستعراض لن تحمي عملية استعراض الويب التي تقوم بها.

لإعداد حماية الاستعراض:

١. في طريقة العرض الرئيسية، قم بفتح **حماية الاستعراض**.
٢. في القائمة "حماية الاستعراض"، حدد **إعدادات**.
٣. إذا أردت تشغيل حماية الاستعراض، حدد **تمكين حماية الاستعراض**.
٤. في **الشبكة المراد استخدامها**، حدد ما إذا كنت تريد استخدام حماية الاستعراض طوال الوقت أو فقط عند استعراض الويب على شبكة المشغل الخاصة بك:
 - حدد **المشغل الخاص بي فقط** لاستخدام حماية الاستعراض فقط عند استخدام شبكة المشغل الخاصة بك.
 - حدد **إعداد جميع المشغلين** للإبقاء على تشغيل الحماية عند سفرك وخارج شبكة المشغل الخاصة بك.

٦. الحفاظ على المنتج محدث

التحديثات التلقائية

يشتمل التطبيق F-Secure Mobile Security على خدمة التحديث التلقائي، الأمر الذي يعني القيام بتحديث قاعدة بيانات تعريفات الفيروسات الموجودة بالتطبيق بصفة منتظمة. تعمل فقط قاعدة بيانات تعريفات الفيروسات المحدثة بشكل دائم على حماية جهازك ضد أحدث الفيروسات. ويمكنك استخدام خدمة التحديثات التلقائية بعد تنشيط المنتج.

يتطلب التطبيق وجود اتصال إنترنت نشط للحصول على التحديثات. في حالة توفر الاتصال بالإنترنت، يتحقق التطبيق من تاريخ آخر تحديث لقاعدة بيانات تعريفات الفيروسات، ثم يقوم بتحميل تحديثات جديدة إذا لزم الأمر.

التحديثات اليدوية

يمكنك أيضاً تحديث التطبيق وقاعدة بيانات تعريفات الفيروسات يدوياً:

١. حدد القائمة ← تحديث في طريقة العرض الرئيسية.
٢. حدد نعم لتأكيد رغبتك في استعادة التحديث الأخير.
٣. عند توفر تحديث جديد للتطبيق، حدد نعم عند مطالبتك بتحميله.
٤. عند انتهاء عملية التحديث، حدد نعم لمسح الجهاز بحثاً عن فيروسات. راجع القسم إجراء مسح بحثاً عن الفيروسات لمزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات

لمزيد من المعلومات، قم بتحميل دليل المستخدم للمنتج الخاص بك (متوفر باللغة الإنجليزية) من على الموقع <http://mobile.f-secure.com/>.

الدعم الفني

إذا كان لديك أية استفسارات حول التطبيق لم يتم تناولها في الدلائل أو في الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت على <http://mobile.f-secure.com/>، يمكنك الاتصال بموزع F-Secure المحلي أو بشركة F-Secure Corporation مباشرةً.

إخلاء المسؤولية

تعتبر علامة "F-Secure" ورمز المثلث علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة F-Secure Corporation، كما تعد أسماء منتجات F-Secure والرموز/الشعارات الخاصة بها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة F-Secure Corporation. وتعتبر جميع أسماء المنتجات المشار إليها في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الخاصة بها. تعلن شركة F-Secure Corporation إخلاء مسؤوليتها عن ملكية العلامات والأسماء الخاصة بالشركات الأخرى. كما تُخلي شركة F-Secure Corporation مسؤوليتها عما قد يرد بهذا المستند من أخطاء أو حذف للحقائق رغم الجهود الفائقة التي تبذلها شركة F-Secure Corporation لضمان دقة هذه المعلومات. تحتفظ شركة F-Secure Corporation بالحق في تعديل المواصفات الواردة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

جميع الشركات والأسماء والبيانات المستخدمة في الأمثلة الواردة في هذا المستند غير حقيقية ما لم يُصرح بغير ذلك. غير مصرح بنسخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بآلية وسيلة، سواء إلكترونية أو آلية، لأي غرض كان، بدون الحصول على إذن كتابي واضح من شركة F-Secure Corporation.

قد يكون هذا المنتج خاضعاً لأحد حقوق براءات الاختراع المسجلة لشركة F-Secure، بما في ذلك ما يلي:

GB2374260 ،GB2368233 ،GB2367933 ،GB2366693 ،GB2366692 ،GB2366691 ،GB2353372

حقوق النشر © لعام ٢٠١٠ لشركة F-Secure Corporation. كافة الحقوق محفوظة

