

# F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

## 1. Installation og aktivering

**Tidligere version** Hvis du har en tidligere version af F-Secure Mobile Security installeret, skal du lukke det. Den tidligere version fjernes automatisk under installationen.

**Installation** **Sådan installeres programmet:**



1. Overfør .cab-installationsfilen til enheden.
2. Find og vælg .cab-filen i Filoversigt på enheden.
3. Vælg **Ja** for at tillade installationen, hvis du bliver bedt om det.
4. Vælg **Ja** for at acceptere licensvilkårene og -betingelserne.
5. Når du har installeret programmet, bliver du bedt om at genstarte enheden. Vælg **Ja**.
6. Når installationen er klar, skal du aktivere produktet. Produktet beskytter kun enheden, hvis du har aktiveret det.

**Aktivering** **Sådan startes aktiveringen:**

1. Vælg **Ja** på den aktiveringsmeddelelse, som vises, når du tænder enheden den første gang efter installationen af F-Secure Mobile Security.
2. Vælg aktiveringstypen:
  - Hvis du vil starte evalueringsperioden, skal du vælge **Gratis evaluering** og vælge **Næste**, ELLER
  - Hvis du vil have den komplette licensversion, skal du vælge **Abonnementsnummer** som aktiveringstype og vælge **Næste**. Indtast abonnementsnummeret, og vælg **Næste**.
3. Vælg **Ja** for at oprette forbindelse til opdateringstjenesten. Programmet opretter forbindelse til opdateringstjenesten og sender dit abonnementsnummer. Programmet overfører den seneste database med virusdefinitioner under den første opdatering.
4. Når overførslen er fuldført, får du en meddelelse om, at registreringen blev gennemført, og at programmet er aktiveret. Vælg **OK** for at afslutte aktiveringen.
5. Når du har fuldført aktiveringen, skal du scanne enheden for virus for at være sikker på, at den er virusfri. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet **Scanning efter virus**.

Hvis du har en gyldig abonnementskode, og du bruger en gratis prøveversion af programmet, skal du gå til menuen *Køb* og angive abonnementskoden for at aktivere abonnementet.

**Start af produktet** Når du har aktiveret F-Secure Mobile Security, starter programmet automatisk, hver gang du tænder for enheden:

1. Hvis du anvender Windows Mobile Professional eller Classic, skal du vælge **Start→ Programmer→  Mobile Security**.  
Hvis du bruger Windows Mobile Standard, skal du vælge **Start→  Mobile Security**.
2. Vælg **Ja**, hvis du bliver spurgt, om du vil foretage en virusscanning.

## 2. Scanning efter virus

F-Secure Mobile Security arbejder i baggrunden og scanner automatisk dine filer, når realtidsscanning er aktiveret.

1. Hvis der bliver fundet en virus under realtidsscanningen, vises der en meddelelse. Vælg **Ja** for at få vist de inficerede filer, eller vælg **Nej** for at lukke visningen.
2. Visningen Inficeringer indeholder en oversigt over inficerede filer på enheden. Tilstanden af (i karantæne, frigivet) og navnet på den inficerede fil vises for hvert objekt på listen.
3. Vælg den inficerede fil for at se flere oplysninger om den.
  - Hvis du bruger Windows Mobile Professional eller Classic, skal du trykke på **Vis detaljer**.
  - Hvis du bruger Windows Mobile Standard, skal du vælge **Menu→Vis detaljer**.

### Behandling af inficerede filer

**Sådan behandles inficerede filer:**

1. Åbn **Virusbeskyttelse** i hovedvinduet.
2. Vælg Inficerede filer i menuen *Virusbeskyttelse*.
3. Vælg den inficerede fil, som skal behandles, i visningen *Inficerede filer*.
4. Vælg en af følgende handlinger:
  - **Slet** - Slet den inficerede fil. Denne indstilling anbefales. Filen fjernes helt fra enheden.
  - **Karantæne** - Sætter den inficerede fil i karantæne, hvis den ikke allerede er det. En fil i karantæne er låst og kan ikke beskadige enheden, så længe F-Secure Mobile Security kører.
  - **Frigiv** - Frigiv den fil, som er sat i karantæne. Hvis du frigiver en fil, er den ikke længere låst. Adgang til den sker på egen risiko.

Hvis du bruger Windows Mobile Professional eller Classic, skal du trykke på tasten.

Hvis du bruger Windows Mobile Standard, skal du vælge **Menu** og vælge handlingen.

## 3. Forebyggelse af uautoriseret netværkstrafik

F-Secure Mobile Securitys firewall arbejder diskret i baggrunden. Den overvåger indgående og udgående internet- og netværkstrafik og beskytter dig mod forsøg på indtrængen. Ved hjælp af de foruddefinerede firewallniveauer kan du omgående ændre beskyttelsesniveauet efter behov.

## Vælg sikkerhedsniveau

### Sådan vælges sikkerhedsniveauet:

1. Åbn **Firewall** i hovedvinduet.
2. Vælg **Indstillinger** i menuen Firewall.
3. Vælg et af følgende firewallniveauer:
  - **Afvis alt** - Standser al netværkstrafik.
  - **Høj** - Tillader de mest brugte programmer og blokerer al indgående trafik.
  - **Normal** - Tillader alle udgående forbindelser og blokerer al indgående trafik.
  - **Tillad alt** - Tillader al netværkstrafik.
  - **Brugerdefineret** - Tillader netværkstrafik på baggrund af de regler, du selv har defineret. Hvis du vil redigere de brugerdefinerede regler, skal du vælge **Rediger brugerdefinerede regler**, når sikkerhedsniveauet **Brugerdefineret** vælges.

## 4. Beskyttelse af fortrolige oplysninger

Med Anti-Theft kan du sikre dig, at enheden eller dataene på den ikke misbruges i tilfælde af tyveri.



*Da hukommelseskortet nemt kan fjernes, bør du gemme fortrolige oplysninger i hukommelsen på enheden.*

### Sikkerhedskode

Du kan bruge sikkerhedskoden til at lokalisere, låse eller slette din enhed fra en anden placering.

Sikkerhedskoden skal indeholde mindst 8 tegn. Brug en kode, der er nem at huske, men svær at gætte. Opbevar sikkerhedskoden på et sikkert sted.

### Fjern-Anti-Theft

Med fjernlokalisering kan du sende en sms til din enhed, hvis du har mistet den, og få en sms tilbage med enhedens position.

Med fjernlås kan du låse enheden ved hjælp af en sms. Hvis du vil have mulighed for at bruge fjernlåsfunktionen, skal enhedslåsen være aktiveret.

Med fjernsletning kan du slette enheden ved hjælp af en sms. Når enheden slettes, fjernes alle de data, som er på den.

### Sådan konfigureres Fjern-Anti-Theft:

1. Åbn **Anti-Theft** i hovedvinduet.
2. Vælg **Indstillinger** i menuen Anti-Theft.
3. Vælg de funktioner, du vil slå til:
  - Hvis du vil kunne benytte fjernlokalisering, skal du vælge **Aktiver lokalisering**.
  - Hvis du vil kunne benytte fjernsletning, skal du vælge **Aktiver fjernsletning**.
  - Hvis du vil kunne benytte fjernlås, skal du vælge **Aktiver fjernlås**.



*Du kan kun aktivere fjernlås, når enhedslåsen er aktiveret.*

4. Indtast din **sikkerhedskode**, og indtast den igen for at bekræfte den.

### Sådan lokaliserer, låser eller sletter du enheden fra en anden placering:

- Send følgende sms til enheden, hvis du vil lokalisere den:  
#LOCATE#< sikkerhedskode > (eksempel: #locate#12345678)
- Send følgende sms til enheden, hvis du vil låse den:  
#LOCK#< sikkerhedskode > (eksempel: #lock#12345678)
- Send følgende sms til enheden, hvis du vil slette den:  
#WIPE#< sikkerhedskode > (eksempel: #wipe#12345678)

**Sms-advarsel** Funktionen Anti-Theft kan advare dig, hvis SIM-kortet i din enhed skiftes. Hvis du vil bruge sms-advarsler, skal du aktivere indstillingen og angive det telefonnummer, som sms'en skal sendes til, når enhedens SIM-kort udskiftes.

## 5. Sikker surfing på internettet

Browserbeskyttelse beskytter dig mod de websteder, der kan forsøge at stjæle dine personlige oplysninger, herunder kreditkortnumre, brugerkontooplysninger og adgangskoder.

Browserbeskyttelse kontrollerer de websteder, du browser på med Internet Explorer. Browserbeskyttelse aktiveres automatisk, når du har aktiveret F-Secure Mobile Security, hvis Internet Explorer er angivet som din standardbrowser. Hvis du bruger en browser fra en tredjepart, beskyttes du ikke af Browserbeskyttelse.

### Sådan konfigureres Browserbeskyttelse:

1. Åbn **Browserbeskyttelse** i hovedvinduet.
2. Vælg **Indstillinger** i menuen Browserbeskyttelse.
3. Hvis du vil aktivere Browserbeskyttelse, skal du markere **Aktiver Browserbeskyttelse**
4. I **Anvendt netværk** skal du vælge, om Browserbeskyttelse skal være slået til hele tiden, eller om det kun skal være slået til, når du går på internettet via din egen operatørs netværk:
  - Vælg **Kun min operatør** for kun at bruge Browserbeskyttelse, når du benytter din egen operatørs netværk.
  - Vælg indstillingen **Alle operatører** for at lade Browserbeskyttelse være slået til, når du rejser og er uden for din egen operatørs netværk.

## 6. Opdatering af produktet

**Automatiske opdateringer** F-Secure Mobile Security inkluderer en automatisk opdateringstjeneste. Det betyder, at virusdefinitionsdatabase i programmet jævnligt opdateres. Kun en opdateret virusdefinitionsdatabase beskytter din enhed mod de nyeste virus. Automatisk opdatering tages i brug, når du har aktiveret produktet.

Programmet skal bruge en aktiv internetforbindelse for at kunne foretage opdateringerne. Når en internetforbindelse er tilgængelig, kontrollerer programmet, hvornår virusdefinitionsdatabase sidst blev opdateret og henter eventuelle nye opdateringer.

## Manuelle opdateringer

Du kan også opdatere programmet og virusdefinitionsdatabase manuelt:

1. Vælg **Menu**→**Opdater** i hovedvinduet.
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du vil hente den seneste opdatering.
3. Hvis der findes en ny programopdatering, skal du vælge **Ja**, når du bliver bedt om at hente den.
4. Når opdateringen er fuldført, skal du vælge **Ja** for at scanne enheden for virus. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet *Scanning efter virus*.

## Flere oplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du hente brugervejledningen til dit produkt (fås på engelsk) på <http://mobile.f-secure.com/>.

## Teknisk support

Hvis du har spørgsmål vedrørende programmet, som ikke er omtalt i vejledningerne eller i onlinetjenesterne på <http://mobile.f-secure.com/>, kan du kontakte den nærmeste F-Secure-distributør eller F-Secure Corporation direkte.

---

### ANSVARSRASKRIVELSE

"F-Secure" og det trekantede symbol er registrerede varemærker tilhørende F-Secure Corporation, og F-Secure-produktnavne og -symboler/-logoer er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende F-Secure Corporation. Alle produktnavne, der henvises til i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. F-Secure Corporation har ingen økonomiske interesser i andres mærker eller navne. Selvom F-Secure Corporation gør en stor indsats for at sikre nøjagtigheden af alle oplysninger, kan virksomheden ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejlagtige eller manglende oplysninger i dette dokument. F-Secure Corporation forbeholder sig retten til at ændre specifikationer i dette dokument uden forudgående varsel.

Alle virksomheder, navne og data, der benyttes i eksemplerne, er fiktive, medmindre andet er angivet. Ingen dele af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, uanset formålet, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra F-Secure Corporation.

Dette produkt kan være omfattet af et eller flere F-Secure-patenter, herunder følgende:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2010 F-Secure Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

