

F-Secure Mobile Security with Parental control

Android

Obsah

Kapitola 1: Instalace.....	5
Instalace.....	6
Aktivace.....	6
Konfigurace produktu.....	7
Odinstalace produktu ze zařízení s operačním systémem Android.....	7
Kapitola 2: Ochrana d v rných informací.....	9
Zapnutí vzdálené funkce Prevence krádeží	10
Vzdálené uzam ení za ízení.....	10
Vzdálené vymazání dat v za ízení.....	10
Vyhledání za ízení.....	10
Používání výstražné zprávy SMS.....	11
Použití výstrahy prevence krádeží.....	11
Používání sdílení polohy.....	11
Kapitola 3: Ochrana p i procházení web	13
Používání ochrany procházení.....	14
Zm na výchozího prohlíže e.....	14
Bezpečné používání Internetu.....	14
Zm na nastavení ochrany procházení.....	14
Kapitola 4: Kontrola výskytu vir	17
Ru ní kontrola.....	18
Zpracování infikovaných soubor	18
Zm na nastavení virové ochrany.....	18
Kapitola 5: Zajišt ní bezpečného procházení pro d ti.....	19
Co jsou v kové skupiny.....	20
Typy obsahu.....	20
Výb r v kové skupiny uživatele.....	21
Používání ízení aplikací.....	21
Kapitola 6: Prevence nežádoucích hovor a zpráv.....	23
Používání funkce Bezpečné kontakty.....	24
Prohlížení blokováných hovor a zpráv.....	24

Kapitola 7: Udržování aplikace v aktualizovaném stavu.....25

Výběr režimu aktualizací.....26

Ruční aktualizace.....26

Kapitola 8: Koupení období registrace služby.....27

Zakoupení doby registrace služby pomocí počítače.....28

Instalace

Témata:

- [Instalace](#)
- [Aktivace](#)
- [Konfigurace produktu](#)
- [Odinstalace produktu ze zařízení s operačním systémem Android](#)

Pokyny k instalaci produktu do mobilního zařízení.

Vyberte jeden z následujících způsobů instalace produktu do vašeho zařízení:

- Stáhněte si instalační soubor do počítače a pak jej přesuňte do zařízení nebo do karty SD nebo
- Stáhněte si instalační soubor přímo do zařízení.

Po instalaci je nutné produkt aktivovat. Aktivaci produktu zapnete ochranu.

Instalace

Pokyny k instalaci produktu do mobilního zařízení.

Pokud provádíte aktualizaci z předchozí verze produktu, nemusíte předchozí verzi odebrat, ale po instalaci nové verze zkontrolujte nastavení produktu.

Při instalaci produktu postupujte podle těchto pokynů :

1. Otevřete nabídku **Nastavení** > **Aplikace** a zkontrolujte, zda je zapnuta volba **Neznámé zdroje**.

Když je toto nastavení zapnuto, můžete instalovat i aplikace, které nepocházejí z obchodu Android Market.

2. Stáhněte si instalační soubor do počítače a pak jej přesuňte do zařízení nebo do karty SD, případně soubor stáhněte přímo do zařízení.

Další informace naleznete v dokumentaci dodané spolu se zařízením.

3. Spuštěním instalačního balíčku v zařízení nainstalujte produkt.

Ke spuštění instalačního balíčku z paměťové karty budete potřebovat správce souborů od jiného dodavatele. Instalační balíček nainstaluje produkt do zařízení.

4. Po dokončení instalace vyberte možnost **Otevřít**, čímž spustíte aplikaci a aktivujete produkt.

Dokud nebude produkt aktivován, nebude vaše zařízení chránit.

Aktivace

Aktivací produktu zapnete ochranu.

Při aktivaci produktu postupujte podle těchto pokynů :

1. Spuštěte aplikaci.

V produktu se při prvním spuštění zobrazí licenční podmínky.

2. Přetáhněte si licenční podmínky a pokud s nimi budete souhlasit, stiskněte tlačítko **OK**.

Aktivace bude zahájena po potvrzení souhlasu s licenčními podmínkami.

3. Vyberte způsob aktivace.

Produkt můžete aktivovat v režimu bezplatné zkušební verze nebo pomocí registračního kódu. V závislosti na typu licence, kterou jste koupili, můžete používat funkci Prevence krádeží nebo Mobile Security s ochranou procházení.

- Chcete-li si produkt vyzkoušet, vyberte jako typ aktivace možnost **Bezplatná zkušební verze**.
- Pokud již máte registrační klíč, vyberte jako typ registrace možnost **Registrační klíč** a zadejte registrační klíč.

4. Stiskněte tlačítko **Aktivovat**.



Poznámka: Produkt se během aktivace musí připojit k aktualizací službě.

Po dokončení aktivace se spustí průvodce konfigurací, kde lze produkt nastavit.


Aby mohl produkt používat funkci Prevence krádeží v operačním systému Android 2.2 a novějších platformách, musíte aktivovat správce zařízení.

Konfigurace produktu

Než budete moci tento produkt používat, musíte nakonfigurovat jeho funkce.

Chcete-li začít používat funkce Anti-Theft, Rodičovská kontrola a Bezpečné kontakty, postupujte podle těchto pokynů :

1. Zadejte nový kód zabezpečení a ověřte jej, abyste se přesvědčili, že byl zadán správně.

 **Poznámka:** Chcete-li změnit bezpečnostní kód později, otevřete **Nastavení** > **Obecná nastavení** a vyberte **Nastavit bezpečnostní kód**.

Kód zabezpečení potřebujete k tomu, abyste mohli používat vzdálené funkce prevence krádeží a rodičovskou kontrolu.

2. Produkt vyžaduje oprávnění ke správce zařízení. Chcete-li aktivovat správce zařízení, stiskněte tlačítko **Aktivovat**.
3. Pokud jste pro zařízení dosud nenastavili zámek obrazovky, budete moci pokračovat, teprve až zámek nastavíte.
Další informace naleznete v dokumentaci dodané spolu se zařízením.
4. Zadejte dvanáctiřihodné telefonní číslo.
Dvanáctiřihodné telefonní číslo obdrží upozornění, když bude ve vašem zařízení vyměněna karta SIM.
5. Vyberte v seznamu skupinu uživatele zařízení a nakonfigurujte rodičovskou kontrolu.

Jakmile nakonfigurujete prevenci krádeží a rodičovskou kontrolu, produkt se spustí.


Odstalace produktu ze zařízení s operačním systémem Android

Instrukce k odstranění produktu ze zařízení.

Chcete-li produkt ze zařízení odinstalovat, postupujte podle těchto pokynů :

1. V hlavním zobrazení otevřete položku **Nastavení**.
2. V nabídce **Nastavení** vyberte položku **Obecné**.
3. Klepněte na tlačítko **Odstalovat**.
Pokud jste vytvořili kód zabezpečení pro funkci Prevence krádeží, bude nutné ho zadat, aby bylo možné produkt odinstalovat.

Produkt je odinstalován z vašeho zařízení.

 **Poznámka:** Během odinstalace je produkt deaktivován v seznamu **Správce zařízení**. Pokud odinstalaci zrušíte, musíte produkt znovu aktivovat, aby bylo možné ho používat i nadále.

Ochrana d v rných informací


Témata:

- [Zapnutí vzdálené funkce
Prevence krádeží](#)
- [Používání výstražné zprávy SMS](#)
- [Použití výstrahy prevence krádeží](#)
- [Používání sdílení polohy](#)

Pomocí funkce Prevence krádeží lze zajistit, aby v p ípad krádeže nebo ztráty za ízení nebylo možné za ízení ani data v n m uložená zneužít.

Pokud za ízení ztratíte, m žete na n j odeslat textovou zprávu SMS, a tím jej na dálku zablokovat.

- Po zam ení lze za ízení odemknout pouze pomocí vzorce k odemknutí obrazovky.

 **Poznámka:** Chcete-li používat vzdálené zamknutí, ponechte funkci vzorce k odemknutí obrazovky zapnutou.

Data v za ízení m žete odstranit vzdálen pomocí funkce vzdáleného vymazání.

- Když odešlete zprávu SMS pro vymazání dat ze za ízení, produkt odstraní informace ve vložené kart SD, zprávy SMS a MMS, kontakty a informace z kalendá e. V takovém p ípad je rovn ž vhodné zm nit heslo ú tu Google.
- Když odešlete zprávu SMS k vymazání za ízení s opera ním systémem Android 2.2 nebo nov jší platformou, produkt v za ízení obnoví výchozí nastavení výrobce.

Zapnutí vzdálené funkce Prevence krádeží

Když jsou funkce vzdálené aplikace Prevence krádeží zapnuty, můžete odesláním zprávy SMS na vaše za ízení vymazat obsažené informace nebo za ízení zamknout.

Nastavení vzdálené aplikace Prevence krádeží :

1. V hlavním zobrazení otevřete položku **Prevence krádeží**.
2. Vyberte v nabídce **Prevence krádeží** možnost **Nastavení**.
3. Chcete-li aktivovat vzdálené ur ení polohy za ízení, zvolte položku **Zapnout lokátor**.
Chcete-li lokátor použít, zkontrolujte, zda jsou v za ízení zapnuty metody ur ení polohy. Obvykle jsou zapnuty ve výchozím nastavení. Další informace naleznete v dokumentaci za ízení.
4. Výběrem položky **Vzdálená aplikace Prevence krádeží** tuto aplikaci zapnete.

Vzdálená aplikace Prevence krádeží je nyní zapnutá.

Vzdálené uzam ení za ízení

Když za ízení vzdálen uzamknete, nebude možné je používat bez vašeho svolení.

Chcete-li zamknout své odcizené nebo ztracené za ízení, postupujte podle těchto pokynů :

1. Chcete-li za ízení zamknout, pošlete do za ízení SMS s následující zprávou: #LOCK#<bezpečnostní kód> (Například: #LOCK#12345678)
2. Když je za ízení zamčeno, produkt odešle zprávu s odpovědí do telefonu, který jste použili při odesílání zprávy k zam ení. Pokud jste zapnuli vzdálené ur ení polohy, odpověď bude obsahovat informace o poloze za ízení.

Zam ené za ízení lze odemknout pouze se sebou odem ením obrazovky, který jste vybrali.

Vzdálené vymazání dat v za ízení

Když ve svém za ízení vymažete data, funkce Prevence krádeží odstraní osobní údaje uložené v za ízení.

Chcete-li ve svém ztraceném nebo odcizeném za ízení vymazat data, postupujte podle těchto pokynů :

1. Chcete-li za ízení vymazat, pošlete do za ízení SMS s následující zprávou: #WIPE#<bezpečnostní kód> (například: #WIPE#12345678)
2. Po vymazání za ízení produkt odešle zprávu s odpovědí do telefonu, který jste použili při odesílání zprávy k vymazání.

Když vymažete za ízení, produkt odstraní informace z vložené karty SD, zprávy SMS a MMS, kontakty a informace kalendáře. V operačním systému Android 2.2 a novějších platformách dojde při vymazání za ízení k obnovení výchozích nastavení výrobce.

Vyhledání za ízení



Chcete-li nalézt ztracené za ízení, můžete na něj odeslat zprávu SMS.

 **Poznámka:** Abyste mohli získávat informace o umístění, musí být v za ízení zapnut systém GPS.

Při hledání za ízení postupujte podle těchto pokynů :

Chcete-li určit polohu za ízení, pošlete do za ízení SMS s následující zprávou: #LOCATE#<bezpečnostní kód>
(Například: #LOCATE#12345678)

Funkce Prevence krádeží odpoví zprávou SMS, která obsahuje nejnov jší údaje o poloze za ízení.

-  **Tip:** O správném fungování za ízení se p esv d íte tak, že na n po nastavení odešlete zprávu pro vyhledání.
-  **Poznámka:** Funkce Prevence krádeží neukládá údaje o umíst ní, jediné informace o poloze budou obsaženy ve zpráv SMS, kterou obdržíte.

Používání výstražné zprávy SMS

Funkci Prevence krádeží lze nastavit tak, aby vás v p ípad v ým ny karty SIM upozornila zprávou SMS.

Použití výstražné zprávy SMS:

1. V hlavním zobrazení otev ete položku **Prevence krádeží**.
2. V nabídce **Prevence krádeží** zvolte položku **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **D v ryhodné íslo**.
Zobrazí se dialogové okno **D v ryhodné íslo**.
4. Zadejte telefonní íslo, na které má být odeslána textová zpráva SMS, když dojde k v ým n karty SIM v za ízení.


Pokud je funkce výstražné zprávy SMS zapnutá, obdržíte p i v ým n karty SIM ve vašem za ízení textovou zprávu SMS.

Použití výstrahy prevence krádeží

Dojde-li ke ztrát nebo odcizení za ízení, m žete v n m p ehrát výstražný zvukový signál.

Chcete-li v za ízení p ehrát výstražný zvukový signál, postupujte podle t chto pokyn :


1. Chcete-li p ehrát výstražný signál, pošlete do za ízení zprávu SMS s tímto obsahem:
#ALARM#<bezpe nostní kód>#<po et opakování>

-  **Poznámka:** Pomocí po tu opakování m žete ur it, kolikrát má být výstražný signál p ehrán, není ale nutné jej p ehrávat.

(P íklad: #ALARM#abcd1234)

2. Jakmile za ízení zprávu p ijme, produkt ho zamkne a p ehraje výstražný zvukový signál. Produkt odešle zprávu s odpov dí do telefonu, který jste použili k odeslání výstražné zprávy.

K vypnutí výstrahy použijte zp sob odem ení obrazovky, který jste vybrali.

-  **Tip:** Výstražný signál m žete vypnout na dálku tak, že do za ízení pošlete zprávu SMS s následujícím obsahem: #ALARM#<bezpe nostní kód>#0

Používání sdílení polohy

P átel m a rodin m žete odeslat zprávu se zobrazením vaší aktuální polohy na map .

Chcete-li sdílet svou polohu, musí být v za ízení zapnutá funkce GPS.

Odeslání zprávy pro sdílení polohy:

1. V hlavním zobrazení otevřete položku **Prevence krádeží**.
2. V nabídce **Prevence krádeží** vyberte položku **Sdílení polohy**.
Produkt pomocí funkce GPS na te vaši polohu a spustí aplikaci pro zasílání zpráv.
3. V aplikaci pro zasílání zpráv přidejte příjemce zprávy s informacemi o poloze a stiskněte tlačítko **Odeslat**.
Zpráva obsahuje informace o vaší poloze a odkaz na službu Google Maps, který vyznačuje místo, kde se nacházíte.

Ochrana při procházení web

Témata:

- *Používání ochrany procházení*
- *Bezpečné používání Internetu*

V této kapitole jsou vysvětleny funkce a postup nastavení ochrany procházení.

Ochrana procházení chrání uživatele před webovými stránkami, které by mohly sloužit k odcizení osobních údajů, například čísel platebních karet, informací o uživatelských účtech a hesel.

Používání ochrany procházení

Je nutné používat aplikaci F-Secure Browser. Pokud použijete kterýkoli jiný prohlížeč, nebudete p i procházení webu chrán ni ochranou procházení.

Chcete-li p i procházení Internetu používat ochranu procházení, postupujte podle t chto pokyn :

Spuš t ní webového prohlíže e:

- Otev ete v produktu bezpe ný prohlížeč . V hlavním zobrazení vyberte položku **Ochrana procházení** a poté možnost **Bezpe ný prohlížeč** .
- Spus te aplikaci **F-Secure Browser** ve spuš t i systému Android.

Zm na výchozího prohlíže e

Instrukce k odstran ní produktu ze za ízení.

Aplikace F-Secure Browser není automaticky nastavována jako výchozí prohlížeč . Pokud jste již nastavili výchozí prohlížeč , postupujte podle t chto pokyn a ur ete jako výchozí prohlížeč aplikaci F-Secure Browser:

1. Otev ete nabídku **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
2. Vyberte položku **Prohlížeč** (Browser).
3. V ásti **Spustit jako výchozí** (Launch by default) vyberte možnost **Vymazat výchozí** (Clear defaults).
4. Až p íš t použijete pro p echod na web n kterou aplikaci, vyberte jako výchozí prohlížeč **F-Secure Browser**.

Bezpe né používání Internetu

Ochrana procházení pomáhá vyhodnocovat bezpe nost webových stránek, které navšt vujete, a znemož uje neúmyslný p ístup k nebezpe ným webovým stránkám.

Produkt automaticky bezdrátov zkontroluje bezpe nost webu, na který vstupujete. Pokud je web vyhodnocen jako podez elý nebo nebezpe ný, produkt k n mu zablokuje p ístup. Hodnocení zabezpe ení webu je založeno na informacích z n kolika zdroj , nap íklad od analytik malwaru ze spole nosti F-Secure a partner spole nosti F-Secure.

Zm na nastavení ochrany procházení

V závislosti na používané síti operátora si m žete vybrat, kdy má být ochrana procházení zapnuta.

Zm na nastavení produktu:

1. V hlavním pohledu vyberte položku **Nastavení**.
2. Vyberte možnost **Ochrana procházení**.
3. Po zapnutí funkce **Ochrana p i procházení** bude produkt b hem procházení Internetu neustále b žet na pozadí.
4. Vyberte, kdy se má ochrana procházení použít:
 - **Všichni operát i** - produkt kontroluje bezpe nost navšt vovaných web bez ohledu na operátora, kterého používáte.
 - **Pouze m j operátor** - produkt kontroluje bezpe nost navšt vovaných web pouze když používáte svého operátora.

Je-li ochrana procházení zapnutá, produkt blokuje přístup k nebezpečným webům. Výběrem položky **Zpět** na blokované stránce se vrátíte na stránku, kterou jste opustili.

Chcete-li přejít na web, přestože je blokován ochranou procházení, použijte odkaz **Přesto chci přejít na tento webový server** na blokované stránce.


Kontrola výskytu vir

Témata:

- [Ru ní kontrola](#)
- [Zpracování infikovaných soubor](#)
- [Zm na nastavení virové ochrany](#)

Produkt zkontroluje za ízení, zda se v n m vyskytují viry a jiný nebezpe ný kód.

Produkt automaticky zkontroluje nainstalované programy a pam ové karty, zda neobsahují viry, spyware nebo riskware.

 **Poznámka:** Doporu ujeme provést kontrolu za ízení vždy, když jste k tomu vyzváni.

Ru ní kontrola

Za ízení m žete kdykoli zkontrolovat, zda neobsahuje viry nebo jiný nebezpe ný kód.

Chcete-li zkontrolovat všechny soubory v za ízení a ve vložené pam ové kart , postupujte podle t chto pokyn :

1. V hlavním pohledu zvolte možnost **Virová ochrana**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat nyní**.
Bude spušt na kontrola p ítomnosti vir .
3. Po dokon ení kontroly p ítomnosti vir aplikace zobrazí následující informace.
 - Infikováno - Po et nalezených infekcí
 - Nezkontrolováno - Po et soubor , které p í kontrole nebyly zkontrolovány. Soubor nelze kontrolovat, pokud jej jiný program uzamknul nebo pokud je poškozený.
 - Zkontrolováno - Po et soubor , které byly zkontrolovány.
4. Chcete-li ukon it kontrolu, stiskn te tlačítko **Zp t**.

Zpracování infikovaných soubor

Pokud produkt nalezne virus nebo jiný nebezpe ný kód v n kterém souboru, m žete infikovaný soubor ze za ízení odstranit.

Chcete-li zpracovat infikované soubory, postupujte podle t chto pokyn :

1. V hlavním pohledu zvolte možnost **Antivirus**.
2. Vyberte možnost **Infikované soubory**.
Otev e se zobrazení **Infikované soubory**.
3. V zobrazení **Infikované soubory** p ejd te k infikovanému souboru, který chcete zpracovat.
4. Výb rem infikovaného souboru zobrazíte o souboru další podrobnosti. **Zobrazení podrobností infikovaných soubor** zobrazuje cestu a název souboru infikovaného souboru a název infekce.
5. Chcete-li odstranit infikovaný soubor nebo aplikaci ze za ízení, zvolte možnost **Odstranit** nebo **Odinstalovat**.

Popis a další informace o virech, trojských koních, ervech a jiných formách nevyžádaného softwaru naleznete na webu spole nosti F-Secure na adrese: <http://www.f-secure.com/virus-info/>.

Zm na nastavení virové ochrany

Zm nou nastavení virové ochrany zvolte, kdy chcete spustit kontrolu výskytu vir .

Chcete-li zm nit nastavení ochrany proti vir m, postupujte podle t chto pokyn :

1. V hlavním pohledu vyberte položku **Nastavení**.
Otev e se seznam pro výb r nastavení.
2. Ze seznamu voleb nastavení zvolte položku **Virová ochrana**
3. Chcete-li zkontrolovat libovolný program automaticky po instalaci, zvolte možnost **Kontrola instalace**.
4. Chcete-li zkontrolovat pam ovou kartu automaticky vždy po vložení do za ízení, zvolte možnost **Kontrola pam ové karty**.

Zajištění bezpečného procházení pro děti

Témata:

- *Co jsou vkové skupiny*
- *Výběr vkové skupiny uživatele*
- *Používání řízení aplikací*

Rodičovská kontrola pomáhá chránit děti před nevhodným obsahem na Internetu.

Internet je plný zajímavých webů, ale na děti, které používají Internet, také čeká mnoho nebezpečí. Malé a dospívající děti jsou při procházení webu pomocí mobilního zařízení (obvykle bez dozoru) ohrožovány. Mnoho webů obsahuje materiál, který můžete považovat za nevhodný pro vaše děti. Mohou se setkat s nevhodným materiálem, omylem stáhnout malware, který by mohl poškodit mobilní zařízení, nebo by jim mohly být po procházení nebezpečných webů zasílány obtěžující zprávy.

Budete-li používat rodičovskou kontrolu, můžete bez obav nechat děti procházet web pomocí mobilních zařízení, protože jim znemožníte přístup k nežádoucímu obsahu.

Co jsou vkové skupiny

Pomocí vkových skupin můžete definovat webový obsah, který je vhodný pro dospívající a malé děti.

Rodičovská kontrola analyzuje webové stránky a na základě obsahu blokuje přístup k nežádoucím stránkám.

Rodičovská kontrola obsahuje také přednastavené profily, které různými způsoby omezují webový obsah.

Dospívající děti mohou mít při procházení Internetu více volnosti, zatímco na stránkách malých dětí online se vztahují přísnější omezení. Vkové skupiny dospělých můžete procházet Internet bez omezení.

Vkové skupiny uživatele můžete vybrat buď při instalaci nebo později na stránce nastavení rodičovské kontroly.

Typy obsahu

Pomocí rodičovské kontroly můžete zablokovat přístup k několika typům obsahu.

- Pouze pro dospělé

Obsah, který se zjevně týká sexu nebo se v něm vyskytují narážky se sexuálním podtextem. Jedná se například o weby sexshop nebo zobrazení nahoty s důrazem na sexualitu.

- Konverzace

Například webové konverzační programy, programy rychlého zasílání zpráv a konverzační weby.

- Webová pošta

Zahrnuje například weby, na nichž je možné vytvářet e-mailové účty pro odesílání a příjem zpráv prostřednictvím webového prohlížeče.

- Zbraně

Sem patří například weby, které obsahují popisy nebo obrázky zbraní nebo návody na výrobu zbraní i výbušnin.

- Hazardní hry

Jedná se například o weby, které provozují hazardní hry nebo loterii online.

- Drogy

Weby, které propagují užívání drog. Mohou obsahovat informace o výrobě, nákupu a prodeji drog.

- Seznamování

Jsou to například weby pro hledání vhodných partnerů nebo weby s nabídkami k sázce.

- Sociální síť

Například weby, kde lze vytvořit vlastní profil pro sdílení osobních nebo odborných zájmů.

- Fóra

Zahrnují například diskusní skupiny, kde lze zobrazovat a zveřejňovat komentáře, nebo programy určené k vytváření fór.

- Blogy

Online deníky, osobní webové stránky, blogy, podcasty a podobně.

- Nakupování a dražby

Například servery, které návštěvníkům umožňují objednávat položky přímo prostřednictvím webu nebo servery zaměřené na porovnávání cen nebo na provozování dražeb online.

- Sekty

Mimo jiné weby, které sdružují skupiny fanatických stoupenců nebo podněcují útoky na náboženství a jiné ideologie.

- Alkohol a tabák

Například weby, které poskytují informace o alkoholických nápojích a tabákových výrobcích, propagují je nebo podporují prodej.

- Nenávist a násilí

Sem patří například weby, které se vyznačují především v úseku náboženství, rasy, národnosti, pohlaví, věku, postižení nebo sexuální orientaci, nebo weby, které obsahují popisy nebo zobrazení fyzických útoků na lidi, zvířata nebo instituce.

- Nelegální stahování

Například weby, které poskytují nezákonný nebo pochybný přístup k softwaru, a weby určené k vývoji a distribuci programů, které mohou ohrožovat bezpečnost sítě a systém.

- Anonymní weby

Sem patří například weby, které mají za cíl pozmenit aktivity na Internetu tak, aby nebylo možné zjistit jejich původ, nebo poskytují návody k překonání filtrů.

- Neznámé

Pokud rodičovská kontrola nemůže zjistit typ obsahu webu, zařadí ho do kategorie neznámých.

Výběr v kové skupiny uživatele

Pomocí výběru v kové skupiny můžete vybrat uživatele tohoto zařízení. Rodičovská kontrola na základě tohoto výběru omezí webový obsah.

Změna v kové skupiny uživatele:

1. V hlavním pohledu vyberte položku **Nastavení**.
2. Vyberte položku **Rodičovská kontrola**.
3. Chcete-li zablokovat přístup k nežádoucím webovým stránkám, zapněte funkci **Rodičovská kontrola**.
4. V části **V kové skupina** vyberte uživatele tohoto zařízení. Rodičovská kontrola na základě tohoto výběru omezí webový obsah.
Změnou v kové skupiny změňte obsah, který smí uživatel procházet.
5. Chcete-li zobrazit a upravit povolené kategorie, vyberte položku **Zakázaný webový obsah**.
6. Vyberte obsah, který chcete povolit.

Po změně v kové skupiny povolí rodičovská kontrola přístup pouze k webům, které jste nakonfigurovali.

Používání řízení aplikací

Pomocí řízení aplikací můžete omezit aplikace, které je možné používat, a odinstalovat nežádoucí aplikace.

Aby bylo možné používat řízení aplikací, je nutné zapnout rodičovskou kontrolu.

Chcete-li používat řízení aplikací, postupujte podle těchto pokynů:

1. V hlavním pohledu vyberte položku **Nastavení**.
2. Vyberte položku **Rodičovská kontrola**.
3. Zapněte funkci **Rodičovská kontrola**.
4. Zapněte funkci **Kontrola aplikací**.
5. Vyberte položku **Zakázané aplikace**.

Rodičovská kontrola zobrazí seznam nainstalovaných aplikací.

6. Chcete-li uživateli zařízení povolit používání aplikace, musí být políčko vedle ní zaškrtnuto. Chcete-li přístup k této aplikaci zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka.

Rodičovská kontrola ve výchozím nastavení umožňuje přístup ke všem aplikacím.

7. Chcete-li některou aplikaci zcela odstranit ze zařízení, stiskněte a podržte její název v seznamu, dokud se nezobrazí výzva k odinstalaci. Vyberte možnost **Odinstalovat** aplikaci odstraníte.

Pokud se kterýkoli uživatel pokusí spustit aplikaci, kterou jste zablokovali pomocí řízení aplikací, otevře se stránka blokování a rodičovská kontrola přístup k aplikaci odepere.

Prevence nežádoucích hovorů a zpráv

Témata:

- [Používání funkce Bezpečné kontakty](#)
- [Prohlížení blokových hovorů a zpráv](#)

Funkce Bezpečné kontakty brání p íjmu nežádoucích hovorů a zpráv.


S funkcí Bezpečné kontakty se můžete soustedit na hovory a zprávy, které jsou pro vás důležitější, a naopak blokovat nežádoucí hovory a nevyžádané zprávy.

Můžete si vybrat čísla, která chcete zablokovat a funkce Bezpečné kontakty zablokuje všechny příchozí hovory a SMS/MMS zprávy z těchto vybraných čísel. Funkce Bezpečné kontakty omezí rovněž odchozí hovory na čísla ze seznamu blokových čísel.

Používání funkce Bezpečné kontakty

Funkce Bezpečné kontakty blokuje hovory a zprávy od čísel v seznamu blokových čísel.

Chcete-li zablokovat volání a zprávy z nového čísla, postupujte podle těchto pokynů :

1. V hlavním pohledu vyberte položku **Nastavení**.
Otevře se seznam pro výběr nastavení.
2. Vyberte položku **Bezpečné kontakty** ze seznamu výběr nastavení.
 **Poznámka:** Pokud jste si ještě nenastavili bezpečnostní kód, budete to muset udělat nyní.
3. Zkontrolujte, zda je funkce **Bezpečné kontakty** zapnuta.
4. Vyberte **Blokovat čísla**.
Abyste mohli zablokovat nové číslo, musíte zadat bezpečnostní kód.
Otevře se seznam blokových čísel.
5. Vyberte položku **Zadejte číslo, které chcete zablokovat**.
6. Zadejte jméno a číslo, které chcete zablokovat.
7. Vyberte **Uložit**. Číslo se přidá do seznamu blokových čísel.

Když je funkce Bezpečné kontakty zapnuta, nebudete přijímat žádné hovory ani zprávy od čísel na seznamu blokových čísel a veškeré hovory na blokováná čísla budou rovněž omezeny.

Prohlížení blokových hovorů a zpráv

V historii blokování se můžete podívat, které hovory a zprávy funkce Bezpečné kontakty zablokovala.

Chcete-li zobrazit, které hovory a zprávy funkce Bezpečné kontakty zablokovala, postupujte podle těchto pokynů :

1. V hlavním pohledu vyberte položku **Nastavení**.
Otevře se seznam pro výběr nastavení.
2. Vyberte položku **Bezpečné kontakty** ze seznamu výběr nastavení.
3. Vyberte položku **Zobrazit historii blokování**.


Udržování aplikace v aktualizovaném stavu

Témata:

- [Výběr režimu aktualizací](#)
- [Ruční aktualizace](#)

Služba automatických aktualizací v produktu pravidelně zjišťuje nové aktualizace a udržuje produkt v aktualizovaném stavu.

Po aktivaci produktu jsou automatické aktualizace zapnuty. Automatické aktualizace vyžadují aktivní připojení k Internetu. Když je připojení k Internetu dostupné, produkt pravidelně zjišťuje aktualizace a v případě nutnosti nové aktualizace stáhne.

 **Poznámka:** Produkt můžete bez omezení aktualizovat, dokud máte aktivní registraci. Chcete-li zařízení zajistit ochranu bez přerušení, kupte další měsíce služby dostatečně dlouho před datem vypršení platnosti.

Výběr režimu aktualizací

Automatické aktualizace lze používat po aktivaci produktu. Pokud vypnete automatické aktualizace nebo nepoužíváte režim kontroly v reálném čase, musíte aplikaci aktualizovat ručně.

Chcete-li změnit režim aktualizací, postupujte podle těchto pokynů:

Vyberte jeden z následujících režimů funkce **Automatické aktualizace**.

- **Vždy** - aplikace stahuje automaticky pravidelné aktualizace z aktualizčního serveru, aby udržovala aktualizovaný stav databáze definic virů (doporučeno).
- **V domácí síti** - aplikace stahuje automaticky aktualizace z aktualizčního serveru, když používáte síť vašeho operátora.
- **Nikdy** - definice virů nejsou automaticky aktualizovány. Nedoporučujeme vypnutí automatických aktualizací.

Ruční aktualizace

Produkt můžete kdykoli aktualizovat ručně.

Při ruční aktualizaci produktu postupujte podle těchto pokynů:

1. V hlavním zobrazení vyberte možnost **Aktualizovat**.
Aby mohl produkt vyhledat nejnovější aktualizace, musí být připojen k Internetu.
2. Vyberte možnost **Ano**, aby mohl produkt zkontrolovat nejnovější aktualizace.
Je-li k dispozici nová aktualizace, produkt zobrazí dotaz, zda ji chcete stáhnout.
3. Je-li k dispozici nová aktualizace, vyberte možnost **Ano** a aktualizace softwaru bude stažena.
4. Po dokončení stahování vyberte možnost **Instalovat** a nainstalujte aktualizaci.

Koupení období registrace služby

Témata:

- [Zakoupení doby registrace služby pomocí počítače](#)

Aby bylo vaše zařízení neustále chráněno, je nutné koupit další období služby dostatečně dříve před vypršením její platnosti. Další doba trvání služby, kterou zakoupíte, se přičte ke zbývajícím obdobím předchozích objednávek nebo k bezplatnému zkušebnímu období.

Tento produkt umožňuje několik způsobů nákupu v závislosti na distribučním kanálu. Nejčastější způsoby nákupu jsou tyto:

- F-Secure eStore
- Místní prodejce
- Nepřetržitá registrace služby specifická pro konkrétního operátora

Pokud chcete koupit aplikaci F-Secure Mobile Security po používání bezplatné zkušební verze nebo aktualizovat aplikaci F-Secure Anti-Theft na F-Secure Mobile Security, použijte v aplikaci nabídku **Koupit**.

Zakoupení doby registrace služby pomocí počítače

K zakoupení další doby registrace služby pro produkt můžete použít počítač.

Chcete-li zakoupit další dobu registrace služby prostřednictvím webového prohlížeče v počítači, postupujte podle těchto pokynů:

1. Ve webovém prohlížeči otevřete stránku <http://www.f-secure.com/estore/avmobile.shtml>.
2. Svoji registraci určíte tak, že do pole **Registrační kód** zadáte registrační číslo.
Obchod F-Secure eStore akceptuje nejčastěji platební karty a mezibankovní převody.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.