

# **F-Secure Mobile Security with Parental control**

## **Android**



# Tartalom

<b>1. fejezet: Telepítés.....</b>	<b>5</b>
Telepítés.....	6
Aktiválás.....	6
A termék konfigurálása.....	7
A termék eltávolítása az Android rendszer eszközl.....	7
<b>2. fejezet: Bizalmas információk védelme.....</b>	<b>9</b>
A távoli Anti-Theft bekapcsolása.....	10
Az eszköz távoli zárolása.....	10
Az eszköz távoli törlése.....	10
A készülék helyének megállapítása.....	10
Az SMS-riasztás használata.....	11
Az Anti-Theft riasztási funkciójának használata.....	11
Helymegosztás használata.....	12
<b>3. fejezet: A webböngészés védelme.....</b>	<b>13</b>
A Böngész védelem használata.....	14
Az alapértelmezett böngésző módosítása.....	14
Az internet biztonságos használata.....	14
A Böngész védelem beállításainak módosítása.....	14
<b>4. fejezet: Víruskeresés.....</b>	<b>17</b>
Manuális vizsgálat.....	18
Fertőző fájlok feldolgozása.....	18
Vírusvédelmi beállítások megadása.....	18
<b>5. fejezet: A böngészés biztonságossá tétele a gyermekeknek....</b>	<b>19</b>
Mik a korcsoportok?.....	20
Tartalomtípusok.....	20
A felhasználó korcsoportjának megadása.....	21
Az Alkalmazásvezérlés használata.....	21
<b>6. fejezet: Nemkívánatos hívások és üzenetek megelzése.....</b>	<b>23</b>
A Biztonságos névjegyek használata.....	24
Letiltott hívások és üzenetek megtekintése.....	24

<b>7. fejezet: Az alkalmazás naprakészen tartása.....</b>	<b>25</b>
A frissítési mód kiválasztása.....	26
Manuális frissítés.....	26
<b>8. fejezet: Szolgáltatás-el fizetési id vásárlása.....</b>	<b>27</b>
Szolgáltatás-el fizetési id vásárlása számítógépen.....	28

## Telepítés

---

**Témák:**

- [Telepítés](#)
- [Aktiválás](#)
- [A termék konfigurálása](#)
- [A termék eltávolítása az Android rendszer eszközről](#)

A termék mobileszközökön való telepítési módjának ismertetése.

A termék a következő módokon telepíthető a készülékre:

- letöltheti a telepítési fájlt a számítógépre, és az eszköz memóriakártyájára másolhatja; illetve
- közvetlenül az eszközre is letöltheti a telepítési fájlt.

A terméket a telepítést követően aktiválni kell. Az aktiválás kapcsolja be a védelmet.

## Telepítés

---

A termék mobilkészüléken való telepítésének lépései.

Ha a termék korábbi verzióját frissíti, a korábbi verziót nem kell eltávolítania, de fontos, hogy az új verzió telepítése után ellenőrizze a termék beállításait.

A termék telepítésének lépései:

1. Koppintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** elemre, és engedélyezze az **Ismeretlen források** beállítását.

A beállítás engedélyezése azért szükséges, hogy ne csak az Andorid Market webhelyről származó alkalmazásokat telepíthesse.

2. Töltse le a telepítési fájlt a számítógépére, és másolja az eszköz memóriakártyájára; vagy közvetlenül az eszközre töltse le a fájlt.

Ezzel kapcsolatban az eszköz dokumentációjában talál további információt.

3. Indítsa el a telepítési csomagot a termék telepítéséhez.

Ne feledje, hogy a telepítési csomag memóriakártyáról való indításához harmadik féltől származó fájlkezelésre van szükség.

A telepítési csomag telepíti a terméket az eszközön.

4. A telepítés befejezését követően a **Megnyitás** lehetőséget választva indítsa el az alkalmazást, és aktiválja a terméket.

A termék az aktiválást megelőzően nem nyújt védelmet az eszköznek.

## Aktiválás

---

Az aktiválás a védelem bekapcsolásához szükséges.

A termék aktiválásának lépései:

1. Indítsa el az alkalmazást.

A termék az első indításkor megjeleníti a licenfeltételeket.

2. Olvassa el a licenfeltételeket, és elfogadásukhoz koppintson az **OK** gombra.

A licenfeltételek elfogadása után elkezdődik az aktiválás.

3. Adja meg az aktiválás típusát.

Az alkalmazást ingyenes próbaverzióként vagy előfizetéssel aktiválhatja. A megvásárolt licenc típusától függően használatba vehet továbbá a Lopásvédelem vagy a Böngészővédelem funkcióval kiegészített Mobile Security alkalmazás.

- A termék kipróbálásához az **Ingyenes próbaidőszak** aktiválási típust válassza.
- Ha már rendelkezik előfizetéssel, válassza az **Előfizetés** lehetőséget, és adja meg az előfizetési kulcsát.

4. Koppintson az **Aktiválás** gombra.

 **Megjegyzés:** Az aktiválás során a terméknek csatlakoznia kell a frissítési szolgáltatáshoz.

A termék aktiválását követően megnyílik a konfigurációs varázsló, amelyben beállíthatja a terméket.

Az Android 2.2 és újabb platformokon az Anti-Theft használatához aktiválnia kell az eszközfelügyeletet a termékhez.


## A termék konfigurálása

---

A termék használatához először konfigurálnia kell a termék szolgáltatásait.

Az Anti-Theft, a Tartalomz rés és a Biztonságos névjegek használatba vételének lépései:

1. Írja be az új biztonsági kódot, és ellenőrizze annak helyességét.

 **Megjegyzés:** Ha később módosítani szeretné a biztonsági kódot, válassza a **Beállítások > Általános beállítások**, majd a **Biztonsági kód beállítása** lehetőséget.

A biztonsági kódra az Anti-Theft távoli szolgáltatásainak és a Tartalomz rés szolgáltatásnak a használatához van szükség.

2. Az eszköz felügyeletéhez a terméknek jogosultságokra van szüksége. Az eszközfelügyelet aktiválásához válassza az **Aktiválás** lehetőséget.

3. Ha még nem állította be a képernyő zárat az eszközön, a folytatáshoz most meg kell ezt tennie. Ezzel kapcsolatban az eszköz dokumentációjában talál további információt.

4. Írja be a megbízható telefonszámot.

A megbízható telefonszámra érkeznek majd a riasztások, ha kicseréli a SIM-kártyát az eszközben.

5. A Tartalomz rés konfigurálásához válassza ki az eszköz felhasználójának korcsoportját.

Ha befejezte az Anti-Theft és a Tartalomz rés konfigurálását, a termék bekapcsolt állapotba kerül.

## A termék eltávolítása az Android rendszer eszközről

---

A termék készülékről való eltávolításának ismertetése.

A termék eszközről történő eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat:


1. A fő nézetben válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2. Válassza a **Beállítások** menü **Általános** parancsát.

3. Koppintson az **Eltávolítás** elemre.

Ha létrehozott biztonsági kódot az Anti-Theft szolgáltatáshoz, meg kell adnia a termék eltávolításához.

A termék törlődik a készülékről.

 **Megjegyzés:** A terméket a program inaktíválja az **Eszközfelügyelet** listában az eltávolítás során. Ha megszakítja az eltávolítást, a további használatához ismét aktiválnia kell a terméket.



## Bizalmas információk védelme

---


### Témák:

- [A távoli Anti-Theft bekapcsolása](#)
- [Az SMS-riasztás használata](#)
- [Az Anti-Theft riasztási funkciójának használata](#)
- [Helymegosztás használata](#)

Az Anti-Theft lopásvédelemi technológiával gondoskodhat arról, hogy lopás esetén ne élhessenek vissza az eszközzel és a rajta lévő adatokkal.

Az eszköz elvesztés esetén egy SMS-üzenettel távolról is zárolható.

- A zárolt eszköz csak a képernyő zár-feloldási alakzattal oldható fel.

 **Megjegyzés:** A távoli zárolás használatához engedélyezni kell az eszközön a képernyő zár-feloldási alakzat használatát.

A távoli törlési funkcióval távolról is törölheti az eszközön tárolt adatokat.

- Ha törlési SMS-t küld az eszköznek, a szoftver törli a behelyezett memóriakártyán lévő információkat, az SMS- és MMS-üzeneteket, a névjegyeket és a naptárbeli információkat. Ezzel egy időben ajánlott megváltoztatnia Google-fiókja jelszavát is.
- Az Android 2.2 és újabb platformokon a termék a gyári beállításokra állítja vissza az eszközt, ha Ön az eszköz tartalmának törlése érdekében SMS-üzenetet küld.

## A távoli Anti-Theft bekapcsolása

Ha az Anti-Theft távoli funkciói be vannak kapcsolva, egy készülékre küldött SMS-sel zárolhatja a készüléket, vagy törölheti róla az adatokat.

A távoli Anti-Theft beállítása:

1. A fő nézetben nyissa meg az **Anti-theft** lapot.
2. Válassza az **Anti-theft** menü **Beállítások** parancsát.
3. Ha szeretné, hogy a készülék távolról is megkereshető legyen, adja meg a **Helymeghatározás engedélyezése** beállítást.

A helymeghatározó használatához győződjön meg arról, hogy be vannak kapcsolva az eszközön a helymeghatározási funkciók. Ezek általában alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva. További információt az eszközhöz kapott dokumentációban talál.

4. A **Távoli Anti-Theft** kiválasztásával kapcsolja be a funkciót.

A távoli Anti-Theft be van kapcsolva.

## Az eszköz távoli zárolása

Ha távolról zárolja az eszközt, az Ön engedélye nélkül nem használható tovább.

Elveszett vagy ellopott eszköz zárolásának lépései:

1. A készülék zárolásához küldje el a készülékre a következő szövegű SMS-t: #LOCK#<biztonsági kód> (Például: #LOCK#12345678)
2. Ha az eszköz blokkolva van, a termék válaszüzenetet küld arra a telefonra, amellyel Ön a zárolási üzenetet küldte. Ha be van kapcsolva a távoli helymeghatározás, a válasz az eszköz helyadatait is tartalmazza.

A zárolt eszköz csak az Ön által kiválasztott képernyő zár-feloldási módszerrel oldható fel.

## Az eszköz távoli törlése

Az eszköz törlése során az Anti-Theft törli az eszközön tárolt személyes információkat.


Az elveszett vagy ellopott készüléken tárolt adatok törlésének lépései:

1. A készülék adatainak törléséhez küldje el a készülékre a következő SMS-t: #WIPE#<biztonsági kód> (Például: #WIPE#12345678)
2. Ha megtörtént az eszköz tartalmának törlése, a termék egy válaszüzenetet küld arra a telefonra, amellyel Ön a tartalom törlését kérő üzenetet küldte.

A törlés során a szoftver törli a behelyezett memóriakártyán lévő információkat, az SMS- és MMS-üzeneteket, a névjegyeket, valamint a naptárbeli információkat. Az Android 2.2 és újabb platformokon az eszköz tartalmának törlésével visszaállítja az eszköz gyári beállításait.

## A készülék helyének megállapítása



Ha a készüléke elvesz, egy SMS küldésével keresheti meg.

-  **Megjegyzés:** A helyre vonatkozó adatok fogadásához ellenőrizze, hogy a készüléken be van-e kapcsolva a GPS.

A készülék helyének megállapításához kövesse a következő utasításokat:

A készülék helyének meghatározásához küldje el a készülékre a következő szöveg SMS-t: #LOCATE#<biztonsági kód>  
(Például: #LOCATE#12345678)

Az Anti-Theft válaszként egy SMS-ben közli a készülék legutóbbi helyzetére vonatkozó adatokat.

-  **Tipp:** Beállítás után küldje el a helymeghatározást kérő üzenetet a készülékre, így ellenőrizheti, hogy helyesen működik-e.
-  **Megjegyzés:** Az Anti-Theft nem tárolja a helyre vonatkozó adatokat, csak a szolgáltatás által küldött SMS-t.

## Az SMS-riasztás használata

---

Az Anti-Theft beállítható úgy, hogy SMS-ben értesítést küldjön Önnek, ha valaki SIM-kártyát cserél a készülékben.

Az SMS-riasztás beállításának lépései:

1. A fő nézetben nyissa meg az **Anti-theft** lapot.
2. Válassza az **Anti-theft** menü **Beállítások** parancsát.
3. Válassza a **Megbízható szám** elemet.  
Megnyílik a **Megbízható szám** párbeszédpanel.
4. Adja meg azt a telefonszámot, melyre az SMS-riasztást kéri az eszköz SIM-kártyájának cseréje esetén.


Ha az SMS-riasztási funkció be van kapcsolva, egy SMS-üzenetet kap, ha az eszközben kicserélik a SIM-kártyát.

## Az Anti-Theft riasztási funkciójának használata


---

Az eszközön beállíthatja, hogy elvesztése vagy ellopása esetén riasztási hangot játsszon le.

A riasztási hang beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Riasztási hang lejátsszásához küldje el a következő SMS-t az eszközére: #ALARM#<biztonsági kód>#<ismétlések száma>  
 **Megjegyzés:** Az ismétlések számának megadásával beállíthatja, hogy az eszköz hányszor játssza le a riasztási hangot, de a hang lejátszására nem feltétlenül van szükség.  
  
(Például: #ALARM#abcd1234)
2. Amikor az üzenet megérkezik az eszközre, a termék zárolja az eszközt, és lejátsza a riasztási hangot. A termék válaszüzenetet küld a riasztási üzenet küldésére használt telefonra.

A riasztás az Ön által kiválasztott képernyő zár-feloldási módszerrel kapcsolható ki.

-  **Tipp:** A riasztás távolról való kikapcsolásához küldje el a következő SMS-t az eszközére: #ALARM#<biztonsági kód>#0

## Helymegosztás használata

---

Barátainak és családtagjainak az Ön aktuális tartózkodási helyét a térképén megjelenít üzeneteket küldhet.

A helymegosztáshoz be kell kapcsolnia az eszközön a GPS funkciót.

A helymegosztási üzenet küldéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A fő nézetben nyissa meg az **Anti-Theft** lapot.
2. Válassza az **Anti-Theft** menü **Hely megosztása**.  
A termék a GPS funkció használatával beolvassa az Ön helyadatait, és megnyitja az üzenetkezel alkalmazást.
3. Az üzenetkezel alkalmazásban vegyen fel címzetteket a helyadatokat tartalmazó üzenetbe, és válassza a **Küldés** elemet.  
Az üzenet információkat tartalmaz az Ön tartózkodási helyéről, valamint egy hivatkozást az Ön helyzetét megjelenít Google-térképre.

## A webböngészés védelme

---

**Témák:**

- [A Böngész védelem használata](#)
- [Az internet biztonságos használata](#)

Ez a fejezet a Böngész védelem m működését és beállításait ismerteti.

A Böngész védelem azokkal a webhelyekkel szemben nyújt védelmet, amelyek esetleg eltulajdonítanak személyes információit, így például hitelkártyaszámait, felhasználói fiók-adatait és jelszavait.

## A Böngésző védelem használata

---

Az F-Secure Browser böngészőt kell használnia. Ha másik böngészőt használ, a Böngésző védelem nem nyújt védelmet a böngészés során.

A webböngészés közben a Böngésző védelem használatához kövesse az alábbi utasításokat:

A webböngésző indítása:

- Nyissa meg a termékben a biztonságos böngészőt. A fő nézetben válassza a **Böngésző védelem**, majd a **Biztonságos böngésző** lehetőséget.
- Válassza az **F-Secure Browser** lehetőséget az Android indítójában.

## Az alapértelmezett böngésző módosítása

Annak ismertetése, hogy miként módosíthatja az alapértelmezett böngészőt az eszközben.

Az F-Secure Browser böngészőt a program nem állítja be automatikusan alapértelmezett böngészőként. Ha már beállított alapértelmezett böngészőt, az F-Secure Browser alapértelmezett böngészőként való beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Válassza a **Beállítások (Settings) > Alkalmazások (Applications) > Alkalmazások kezelése (Manage Applications)** lehetőséget.
2. Válassza a **Böngésző (Browser)** lehetőséget.
3. Az **Indítás alapértelmezés szerint (Launch by default)** csoportban válassza az **Alapértékek törlése (Clear defaults)** lehetőséget.
4. Válassza az **F-Secure Browser** böngészőt alapértelmezett webböngészőként a következő alkalommal, amikor valamelyik alkalmazással az internetet használja.

## Az internet biztonságos használata

---

A Böngésző védelem segítséget nyújt a felkeresett webhelyek biztonságosságának megítélésében, és megakadályozza, hogy véletlenül veszélyes webhelyekre látogasson.

A termék az egyes webhelyek meglátogatásakor automatikusan, online ellenőrzi az adott webhely biztonságosságát. Ha a webhely gyanús vagy veszélyes minősítést kapott, a szoftver letiltja a hozzáférést a webhelyhez. A biztonsági minősítés több forrástól, például az F-Secure kártékonysági szakértőinek és az F-Secure partnereinek elemzésétől függ.

## A Böngésző védelem beállításainak módosítása

Megadhatja, hogy a Böngésző védelem mely szolgáltatók hálózataiban legyen aktív.

A termék beállításainak módosítása:

1. A fő nézetben válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Böngésző védelem** lehetőséget.
3. Ha bekapcsolja a **Böngésző védelem** funkciót, a termék az internet böngészése közben a háttérben fut.
4. Adja meg, mely hálózatokban legyen aktív a Böngésző védelem:
  - **Az összes szolgáltatóé** – A termék a hálózati szolgáltatótól függetlenül mindig ellenőrzi a meglátogatott webhelyek biztonságosságát.

- **Csak a saját szolgáltatóm** – A termék csak akkor ellen rzi a meglátogatott webhelyek biztonságosságát, ha a készülék a saját szolgáltató hálózatához csatlakozik.

Ha a Böngész védelem be van kapcsolva, a termék blokkolja a kártékony webhelyekhez való hozzáférést. A korábbi oldalhoz való visszatéréshez kattintson a blokkolási oldalon a **Vissza** elemre.

Ha annak ellenére is meglekinti a webhelyet, hogy a Böngész védelem blokkolta azt, kattintson a blokkolási oldalon az **Ennek ellenére be szeretnék lépni a webhelyre** hivatkozásra.



## Víruskeresés


---

### Témák:

- [Manuális vizsgálat](#)
- [Fertőzött fájlok feldolgozása](#)
- [Vírusvédelmi beállítások megadása](#)

A termék a készüléken a vírusokat és az egyéb veszélyes kódokat ellenőrzi.

A termék automatikusan megvizsgálja a telepített programokat és a csatlakoztatott memóriakártyákat; ennek során megkeresi az esetleges vírusokat, kémprogramokat és más kártevőket.

 **Megjegyzés:** A vizsgálatot mindig ajánlott végrehajtani, ha a termék erre kéri.

## Manuális vizsgálat

---

Az eszközön bármikor kezdeményezhet vizsgálatot a vírusok és más kártevők megkeresésére.

Ha a készüléken lévő fájlokat és a behelyezett memóriakártyát is meg szeretné vizsgálni, kövesse az alábbi utasításokat:

1. A fő nézetben válassza a **Vírusvédelem** lehetőséget.
2. Válassza a **Vizsgálat most** elemet.  
Elindul a víruskeresés.
3. A vizsgálat végén az alkalmazás a következő adatokat jeleníti meg.
  - Fertőzött - A talált fertőzések száma.
  - Nem vizsgált - A vizsgálat során nem vizsgált fájlok száma. Egy fájl akkor nem vizsgálható, ha egy másik program zárta, vagy ha a fájl sérült.
  - Vizsgált - A vizsgált fájlok száma.
4. A vizsgálatból a **Vissza** gombbal léphet ki.

## Fertőzött fájlok feldolgozása

---

Ha a termék vírusát vagy más kártevőt talál egy fájlban, lehetősége van a fertőzött fájl eltávolítására az eszközről.

A fertőzött fájlok feldolgozásának lépései:

1. A fő nézetben válassza a **Vírusvédelem** lehetőséget.
2. Válassza a **Fertőzött fájlok** elemet.  
Ekkor megnyílik a **Részletek a fertőzött fájlokról** nézet.
3. A **Fertőzött fájlok** nézetben görgessen a feldolgozni kívánt fertőzött fájlhoz.
4. További részletek megtekintéséhez jelölje ki a fertőzött fájlt. A **Részletek a fertőzött fájlokról** nézet megjeleníti a fertőzött fájl elérési útját és fájlnevét, valamint a fertőzés nevét.
5. A **Törlés** vagy az **Eltávolítás** lehetőséget választva eltávolíthatja a sérült fájlt az eszközről.

A különböző vírusok, trójai programok, férgek és más kártevő szoftverek ismertetését megtalálja az F-Secure webhelyén: <http://www.f-secure.com/virus-info/>.

## Vírusvédelmi beállítások megadása

---

A vírusvédelmi beállítások módosítása, ennek keretében a víruskeresés ütemezése.

A vírusvédelmi beállítások módosításának lépései:

1. A fő nézetben válassza a **Beállítások** lehetőséget.  
Megnyílik a beállítások listája.
2. Válassza a beállításlistából a **Vírusvédelem** elemet.
3. A **Vizsgálat telepítéskor** elemet választva a termék a telepítésük után automatikusan megvizsgálja az eszközre telepített programokat.
4. A **Memóriakártya vizsgálata** lehetőséget választva a termék automatikusan megvizsgálja a memóriakártyákat, ahányszor csak csatlakoztatja őket az eszközhöz.

## A böngészés biztonságossá tétele a gyermekeknek

---

### Témák:

- [Mik a korcsoportok?](#)
- [A felhasználó korcsoportjának megadása](#)
- [Az Alkalmazásvezérlés használata](#)

A tartalomsz rés segít megóvni gyermekeit az interneten található nem megfelelő tartalmaktól.

Az internet tele van érdekes webhelyekkel, azonban bizonyos veszélyek is leselkednek az internetet használó gyermekekre. A kisgyermek és a tizenévesek veszélyben vannak, amikor – legtöbbször felügyelet nélkül – mobilkészülükön böngésznek az interneten. Számos webhely tartalmazhat olyan anyagokat, amelyeket nem tart megfelelő nek gyermekei számára. A gyermekek találkozhatnak nem nekik való anyagokkal, véletlenül letölthetnek a mobilkészülükön esetleg károsító ártalmas programokat, és üzenetekkel zaklathatják ket egy-egy nem biztonságos webhely felkeresését követ en.

A tartalomsz rés révén a nemkívánatos tartalmakhoz való hozzáférés blokkolásával biztosíthatja, hogy gyermekei biztonságosan böngészhessenek az interneten mobilkészülük segítségével.

## Mik a korcsoportok?

A korcsoportok segítségével meghatározhatja a tizenéves és kiskorú gyermekeinek megfelelő webtartalmakat.

A tartalomszűrő elemzi a webhelyeket, és a tartalmuk alapján letiltja a nemkívánatos weblapok elérését.

A tartalomszűrő három előre beállított profiljával különböző képpen korlátozhatja a webes tartalmakat. Tizenéves gyermekek számára nagyobb szabadságot adhat a böngészéshez, míg kisgyermekek esetén szigoríthat az online tevékenységen. A felnőtt korcsoport korlátozás nélkül böngészheti az internetet.

A felhasználó korcsoportját a telepítés során adhatja meg, vagy később a tartalomszűrő beállításainak lapján választhatja ki.

## Tartalomtípusok

A tartalomszűrő segítségével több tartalomtípushoz is blokkolhatja a hozzáférést.

- Felnőtt

Egyértelműen vagy burkoltan szexuális tartalmak, például szexshopok webhelyei vagy szexuális orientációjú meztelenkedést célzó tartalmak.

- Csevegés

Például webalapú csevegő programok és azonnali üzenetküldő programok, illetve csevegő szobák webhelyei.

- Webes e-mail

Például olyan webhelyek, amelyeken e-mail fiók hozható létre, és az üzenetek küldése és fogadása a webböngészőn keresztül történik.

- Fegyverek

Olyan webhelyek, melyek például fegyverek leírását vagy képét tartalmazzák, illetve fegyverek vagy robbanószerkezetek készítéséhez adnak útmutatást.

- Szerencsejáték

Például online szerencsejátékot vagy sorsjátékot üzemeltető webhelyek.

- Kábítószer

Kábítószer-használatot népszerűsítő webhelyek, amelyek például a kábítószer elállításáról, vásárlásáról vagy árusításáról tartalmazzanak adatokat.

- Társkeresés

Például házasságszerző vagy arrendeléssel foglalkozó webhelyek.

- Közösségi hálózatok

Olyan webhelyek, ahol a tagok az elkészített profiljukon keresztül tehetik közzé a személyes vagy szakmai érdeklődésüket.

- Fórumok

Például olyan beszélgető csoportok vagy vitafórumok, ahol megjegyzést lehet hozzáfűzni, valamint a megjegyzések megtekinthetők, illetve a fórumok létrehozására használható programok.

- Blogok

Online naplók, személyes weboldalak, blogok és podcastok.

- Vásárlás és aukciók

Olyan webhelyek, melyek látogatói közvetlenül az interneten keresztül rendelhetnek meg árucikkeket, valamint ár-összehasonlító vagy online aukciós webhelyek.

- Kultuszok

Olyan webhelyek, amelyek fanatikus csoportok vagy rajongók csalogatására szolgálnak, vagy amelyek elmozdítják a vallások és más ideológiák elleni támadásokat.

- Alkohol és dohány

Olyan webhelyek, amelyek alkoholos italokkal vagy dohánytermékekkel kapcsolatban nyújtanak információt, illetve elmozdítják vagy támogatják azok értékesítését.

- Gyölölet és erszak

Például olyan webhelyek, amelyek elítéléssel közelítenek egyes vallások, fajok, nemzetek, nemek, korosztályok, fogyatékosok vagy szexuális beállítottságok felé, vagy amelyek emberek, állatok vagy intézmények elleni támadásokról tartalmazznak leírást vagy képet.

- Illegális letöltések

Olyan webhelyek, amelyek illegális vagy megkérdőjelezhető eredetű hozzáférést biztosítanak szoftverekhez, valamint a hálózatokat és rendszereket esetleg veszélyeztető programokat fejleszt és terjeszt webhelyek.

- Névtelenséget adó webhelyek

Olyan webhelyek, amelyek nyomom követhetlenné kísérelik meg tenni az interneten végzett tevékenységeket, vagy amelyek a rész kikerülésének módjáról nyújtanak információt.

- Ismeretlen

Ha a tartalom rész nem tudja egy webhely tartalomtípusát lehívni, a webhelyet ismeretlenként kategorizálja.

## A felhasználó korcsoportjának megadása

---

A korcsoport kiválasztásával megadhatja, hogy ki használja az eszközt. A tartalom rész e beállítás alapján korlátozza a webtartalmakhoz való hozzáférést.

A felhasználó korcsoportjának módosítása:

1. A fő nézetben válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válassza a **Tartalom rész** lehetőséget.
3. Kapcsolja be a **Tartalom rész** funkciót a nemkívánatos weblapokhoz való hozzáférés blokkolásához.
4. A **Korcsoport** csoportban adja meg az eszközt használó felhasználót. A tartalom rész e beállítás alapján korlátozza a webes tartalmakhoz való hozzáférést.  
Ha módosítja a korcsoportot, azzal a felhasználó által böngészhető tartalmak is megváltoznak.
5. Az engedélyezett kategóriák megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Korlátozott webtartalom** lehetőséget.
6. Válassza ki az engedélyezni kívánt tartalmakat.

Miután módosította a korcsoportot, a Tartalom rész csak az Ön által beállított webhelyekhez engedélyezi a hozzáférést.

## Az Alkalmazásvezérlés használata

---

Az Alkalmazásvezérlés segítségével korlátozhatja a használható alkalmazások körét, és eltávolíthatja a nemkívánatos alkalmazásokat.

Az Alkalmazásvezérlés használatához be kell kapcsolni a Tartalom részét.

Az Alkalmazásvezérlés használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A fő nézetben válassza a **Beállítások** lehet séget.
2. Válassza a **Tartalomsz rés** lehet séget.
3. Kapcsolja be a **Tartalomsz részt**.
4. Kapcsolja be az **Alkalmazásvezérlést**.
5. Válassza a **Korlátozott alkalmazások** lehet séget.  
A Tartalomsz rés megjeleníti a telepített alkalmazások listáját.
6. Ha engedélyezni szeretné az eszköz felhasználójának az alkalmazás használatát, gy z djön meg arról, hogy be van jelölve az alkalmazás melletti jelöl négyzet. Az alkalmazáshoz való hozzáférés korlátozásához törölje a jelöl négyzet jelölését.  
A Tartalomsz rés alapértelmezés szerint minden alkalmazáshoz engedélyezi a hozzáférést.
7. Ha teljesen el szeretne távolítani egy alkalmazást az eszközről, nyomja le és tartsa lenyomva a kívánt alkalmazást jelöl elemet a listában, amíg meg nem jelenik az eltávolításra vonatkozó kérdés. Az alkalmazás eltávolításához válassza az **Eltávolítás** lehet séget.

Amikor valaki megkísérel megnyitni egy olyan alkalmazást, amelyet Ön letiltott az Alkalmazásvezérlés segítségével, egy letiltási oldal nyílik meg, a Tartalomsz rés pedig megtagadja az alkalmazáshoz a hozzáférést.

## Nemkívánatos hívások és üzenetek megelőzése

---

### Témák:

- [A Biztonságos névjegyek használata](#)
- [Letiltott hívások és üzenetek megtekintése](#)

A Biztonságos névjegyek funkció megakadályozza, hogy a nemkívánatos hívások és üzenetek eljussanak Önhöz.

A Biztonságos névjegyek funkcióval azokra a hívásokra és üzenetekre összpontosíthat, amelyek számítanak, és letilthatja a nemkívánatos hívásokat és a spam jellegű üzeneteket.


Kiválaszthatja a letiltani kívánt számokat, a Biztonságos névjegyek funkció pedig a kiválasztott számról érkező minden bejövő hívást és SMS- vagy MMS-üzenetet blokkol. A Biztonságos névjegyek funkció a letiltott számok listáján szereplő számokra irányuló kimenő hívásokat is korlátozza.

## A Biztonságos névjegyek használata

---

A Biztonságos névjegyek funkció blokkolja a letiltott elemek listáján szerepl számokról érkező hívásokat és üzeneteket.

Ha egy új számról érkező hívásokat és üzeneteket szeretne letiltani, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A fő nézetben válassza a **Beállítások** lehet séget.  
Megnyílik a beállítások listája.
2. Válassza a listából a **Biztonságos névjegyek** elemet.  
 **Megjegyzés:** Ha eddig még nem tette meg, be kell állítania biztonsági kódját.
3. Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a **Biztonságos névjegyek** funkció.
4. Válassza a **Számok letiltása** lehet séget.  
Új számok letiltásához meg kell adnia biztonsági kódját.  
Ekkor megnyílik a letiltott számok listája.
5. Válassza a **Letiltandó szám beírása** lehet séget.
6. Írja be a letiltani kívánt nevet és számot.
7. A **Mentés** gombra kattintva vegye fel a számot a letiltott számok listájára.

Ha be van kapcsolva a Biztonságos névjegyek funkció, akkor nem kapja meg a letiltott számok listáján szerepl számokról érkező hívásokat és üzeneteket, és a letiltott számokra irányuló hívásokat is blokkolja a program.

## Letiltott hívások és üzenetek megtekintése

---

A letöltési el zményekben megtekintheti a Biztonságos névjegyek funkció által blokkolt hívások és üzenetek.

Ha meg szeretné tekinteni, hogy mely hívásokat és üzeneteket tiltotta le a Biztonságos névjegyek funkció, kövesse az alábbi utasításokat:

1. A fő nézetben válassza a **Beállítások** lehet séget.  
Megnyílik a beállítások listája.
2. Válassza a listából a **Biztonságos névjegyek** elemet.
3. Válassza a **Letiltási el zmények megjelenítése** lehet séget.

## Az alkalmazás naprakészen tartása


---

### Témák:

- [A frissítési mód kiválasztása](#)
- [Manuális frissítés](#)

Az Automatikus frissítések szolgáltatás rendszeresen ellen rzi az új frissítéseket, és naprakészen tartja a terméket.

A termék aktiválása után az Automatikus frissítések szolgáltatás bekapcsol. A szolgáltatás m ködéshöz aktív internetkapcsolat szükséges. Ha van internetkapcsolat, a termék rendszeresen ellen rzi a frissítéseket, és ha szükséges, letölti az újakat.

 **Megjegyzés:** Az aktív el fizetés ideje alatt a termék ingyenesen frissíthet . A készülék folyamatos védelmének biztosításához már a lejárat dátum el tt vásároljon további szolgáltatási id t.

## A frissítési mód kiválasztása

---

Az automatikus frissítések a termék aktiválása után m ködnek. Ha letiltja a frissítéseket, vagy nem a valós idej vizsgálati módot használja, az alkalmazást manuálisan kell frissítenie.

A frissítési mód módosításának lépései:

Válasszon az **Automatikus frissítések** következ módjai közül.

- **Mindig** - az alkalmazás automatikusan letölti a rendszeres frissítéseket a frissítési kiszolgálóról, így naprakészen tartja a vírusdefiníciós adatbázist (ajánlott).
- **Honos hálózatban** – az alkalmazás automatikusan letölti a frissítéseket a frissítési kiszolgálóról, ha Ön a saját szolgáltatója hálózatát használja.
- **Soha** – a vírusdefiníciók nem frissülnek automatikusan. Az automatikus frissítések letiltása nem javasolt.

## Manuális frissítés

---

A terméket bármikor frissítheti manuálisan is.

A termék manuális frissítésének lépései:

1. A f nézetben kattintson a **Frissítés** lehet ségre.  
A terméknek csatlakoznia kell az internetre az új frissítések kereséséhez.
2. Koppintson az **Igen** gombra a frissítések kereséséhez.  
Ha van új frissítés, az alkalmazás megkérdezi, hogy letöltse-e.
3. Ha jelent meg új frissítés, az **Igen** gombra kattintva töltsse le.
4. A letöltés befejeztével válassza a **Telepítés** lehet séget a frissítés telepítéséhez.

## Szolgáltatás-el fizetési id vásárlása

---

### Témák:

- [Szolgáltatás-el fizetési id vásárlása számítógépen](#)

Az eszköz folyamatos védetségének biztosítása érdekében a lejárt eltt célszer további szolgáltatásid t vásárolnia. Az így vásárolt újabb szolgáltatásid hozzáadódik az el z el fizetésb l fennmaradt id höz vagy az ingyenes próbaid szakból hátralév napok számához.

A termék a terjesztési csatornától függ en többféle módon is megvásárolható. A leggyakoribbak a következ k:

- Vásárlás az F-Secure eStore elektronikus áruházban
- Vásárlás helyi viszonteladónál
- Szolgáltatófügg folyamatos szolgáltatás-el fizetés

Ha a próbaverzió használata után szeretné megvásárolni az F-Secure Mobile Security alkalmazást, vagy ha az F-Secure Anti-Theft alkalmazásról az F-Secure Mobile Security alkalmazásra szeretne frissíteni, kattintson az alkalmazás [Vásárlás](#) menüjére.

## Szolgáltatás-el fizetési id vásárlása számítógépen

---

Szolgáltatás-el fizetési id t a számítógépén is vásárolhat a termékhez.

Számítógépe webböngész jét használva az alábbi lépésekkel vásárolhat további szolgáltatás-el fizetési id t:

1. Nyissa meg a <http://www.f-secure.com/estore/avmobile.shtml> weblapot egy böngész ben.
2. El fizetése azonosításához adja meg el fizetési számát a **Subscription Code** (El fizet i kód) mez ben.  
Az F-Secure eStore áruházban a legelterjedtebb bankkártyákkal és banki átutalással is vásárolhat.
3. Kövesse a képerny n megjelen útmutatást.