

F-Secure Mobile Security with Parental control

Android

Sommario

Capitolo 1: Installazione.....	5
Installazione.....	6
Attivazione.....	6
Configurazione del prodotto.....	7
Disinstallazione del prodotto dal dispositivo Android.....	7
Capitolo 2: Protezione delle informazioni riservate.....	9
Attivazione di Antifurto remoto.....	10
Blocco del dispositivo in remoto.....	10
Cancellazione in remoto dei dati contenuti nel dispositivo.....	10
Individuazione del dispositivo.....	10
Utilizzo dell'avviso SMS.....	11
Utilizzo dell'allarme Anti-Theft.....	11
Utilizzo della condivisione della posizione.....	12
Capitolo 3: Protezione della navigazione sul Web.....	13
Utilizzo di Protezione navigazione.....	14
Modifica del browser predefinito.....	14
Utilizzo sicuro di Internet.....	14
Modifica delle impostazioni di Protezione navigazione.....	14
Capitolo 4: Scansione virus in corso.....	17
Scansione manuale.....	18
Elaborazione file infetti.....	18
Modifica delle impostazioni antivirus.....	18
Capitolo 5: Navigazione sicura per i bambini.....	21
Definizione di gruppo di età.....	22
Tipologie di contenuti.....	22
Selezione del gruppo di età dell'utente.....	23
Utilizzo della funzione di controllo applicazione.....	23
Capitolo 6: Come evitare la ricezione di chiamate e messaggi indesiderati.	25
Utilizzo dei Contatti sicuri.....	26
Visualizzazione delle chiamate e dei messaggi bloccati.....	26

Capitolo 7: Aggiornamento dell'applicazione.....27

Selezione della modalità di aggiornamento.....28

Aggiornamenti manuali.....28

Capitolo 8: Acquisto di un periodo di abbonamento aggiuntivo...29

Acquisto di un periodo di abbonamento aggiuntivo utilizzando il PC.....30

Installazione

Argomenti:

- [Installazione](#)
- [Attivazione](#)
- [Configurazione del prodotto](#)
- [Disinstallazione del prodotto dal dispositivo Android](#)

Istruzioni per l'installazione del prodotto sul dispositivo portatile.

Selezionare uno dei seguenti modi per installare il prodotto sul proprio dispositivo:

- Scaricare il file di installazione nel computer e spostarlo sul dispositivo o sulla SD card, oppure
- Scaricare il file di installazione direttamente sul dispositivo.

Una volta installato il prodotto, è necessario attivarlo. Con l'attivazione del prodotto viene attivata anche la protezione.

Installazione

Istruzioni per l'installazione del prodotto sul dispositivo portatile.

Se si sta effettuando l'aggiornamento da una versione precedente del prodotto, non è necessario disinstallare la versione precedente, ma è sufficiente esaminare le impostazioni del prodotto una volta installata la nuova versione.

Seguire le istruzioni indicate per installare il prodotto.

1. Aprire **Impostazioni** > **Applicazione** e assicurarsi che l'impostazione **Fonti sconosciute** sia attivata.

Una volta attivata tale impostazione, è possibile installare le applicazioni anche in un ambiente diverso da Android Market.

2. Scaricare il file di installazione nel computer e spostarlo sul dispositivo o sulla SD card oppure scaricare il file di installazione direttamente sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il dispositivo.

3. Avviare il pacchetto di installazione sul dispositivo per installare il prodotto.

Per avviare il pacchetto di installazione dalla memory card, è necessario un file manager di terzi.

Il prodotto viene installato sul dispositivo dal pacchetto di installazione.

4. Una volta completata l'installazione, scegliere **Apri** per avviare l'applicazione e attivare il prodotto.

Il prodotto non è in grado di proteggere il dispositivo prima dell'attivazione.

Attivazione

Con l'attivazione del prodotto viene attivata anche la protezione.

Per attivare il prodotto, seguire le istruzioni indicate di seguito:

1. Avviare l'applicazione.

Al primo avvio, vengono visualizzati i termini del contratto di licenza.

2. Leggere i termini del contratto di licenza e premere **OK** dopo averli accettati.

Una volta accettati i termini del contratto di licenza, viene avviata l'attivazione.

3. Selezionare il tipo di attivazione.

È possibile attivare una versione di prova gratuita del prodotto o utilizzare una chiave di abbonamento. In base al tipo di licenza acquistata, è possibile utilizzare la funzionalità Antifurto o Mobile Security con Protezione navigazione.

- Per ottenere una versione di prova gratuita del prodotto, selezionare **Versione di prova gratuita** come tipo di attivazione.
- Se si dispone già di una chiave di abbonamento, selezionare **Chiave di abbonamento** come tipo di abbonamento e immettere la chiave.

4. Premere **Attiva**.



Nota: Durante l'attivazione il prodotto si collega al servizio di aggiornamento.

Dopo aver completato l'attivazione, viene aperta la procedura guidata di configurazione che permette di configurare il prodotto.


Sulle piattaforme Android 2.2 e successive, è necessario attivare l'amministratore dispositivo per il prodotto per poter utilizzare la funzione Antifurto.

Configurazione del prodotto

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario configurarne le funzioni.

Seguire queste istruzioni per attivare le funzioni Antifurto, Controllo genitori e Contatti sicuri:

1. Immettere il nuovo codice di sicurezza per verificare di averlo immesso correttamente.

 **Nota:** Per modificare il codice di sicurezza, aprire [Impostazioni](#) > [Impostazioni generali](#) e selezionare [Imposta codice di sicurezza](#).

Per utilizzare le funzioni Antifurto in remoto e il Controllo genitori, è necessario disporre del codice di sicurezza.

2. Il prodotto richiede i diritti per l'amministrazione del dispositivo. Per attivare l'amministratore del dispositivo, premere [Attiva](#).
3. Se non è stato impostato il blocco schermo sul dispositivo, è necessario effettuare questa operazione prima di continuare.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il dispositivo.
4. Immettere il numero di telefono affidabile.
Quando viene sostituita la scheda SIM del dispositivo, il numero di telefono ritenuto affidabile ne riceve gli avvisi.
5. Selezionare il gruppo di età dell'utente del dispositivo per configurare il Controllo genitori.

Dopo aver configurato le funzioni Antifurto e Controllo genitori, il prodotto è attivato.

Disinstallazione del prodotto dal dispositivo Android


Istruzioni sulla rimozione del prodotto dal dispositivo.

Per disinstallare il prodotto dal dispositivo, seguire queste istruzioni:

1. Nella vista principale, aprire [Impostazioni](#).
2. Nel menu [Impostazioni](#), selezionare [Generale](#).
3. Selezionare [Disinstalla](#).

Se è stato creato un codice di sicurezza per Antifurto, è necessario immetterlo per disinstallare il prodotto.

Il prodotto viene rimosso dal dispositivo.

 **Nota:** Durante la disinstallazione, il prodotto viene disattivato nell'elenco [Amministratore dispositivo](#). Se si annulla la disinstallazione, è necessario attivare nuovamente il prodotto per continuare a utilizzarlo.

Protezione delle informazioni riservate


Argomenti:

- [Attivazione di Antifurto remoto](#)
- [Utilizzo dell'avviso SMS](#)
- [Utilizzo dell'allarme Anti-Theft](#)
- [Utilizzo della condivisione della posizione](#)

Con la funzionalità Antifurto è possibile prevenire l'utilizzo scorretto del dispositivo o dei dati memorizzati in caso di furto.

In caso di smarrimento, è possibile inviare un messaggio SMS al dispositivo per bloccarlo in remoto.

- Una volta bloccato, il dispositivo può essere sbloccato solo con lo schema di sblocco della schermata.

 **Nota:** Per utilizzare il blocco remoto, lasciare attivato lo schema di sblocco della schermata del dispositivo.

Con la cancellazione in remoto è possibile eliminare i dati presenti sul dispositivo.

- Quando si invia un messaggio SMS per cancellare i dati presenti sul dispositivo, il prodotto rimuove le informazioni contenute nella SD card inserita, dai messaggi SMS e MMS, dai contatti e dal calendario. Si consiglia inoltre di modificare la password dell'account Google.
- Sulle piattaforme Android 2.2 e successive, quando si invia un messaggio SMS per cancellare i dati sul dispositivo, il prodotto reimposta il dispositivo sui valori predefiniti.

Attivazione di Antifurto remoto

Se si attivano le funzioni di Antifurto remoto, è possibile inviare un messaggio di testo SMS al proprio dispositivo in modo da bloccarlo o da eliminare le informazioni in esso contenute.

Per configurare Antifurto remoto, procedere come segue.

1. Aprire **Antifurto** nella vista principale.
2. Nel menu **Antifurto**, selezionare **Impostazioni**.
3. Se si desidera individuare il dispositivo in remoto, selezionare **Abilita il localizzatore**.

Per utilizzare il localizzatore, accertarsi che i metodi di posizionamento nel dispositivo siano attivati.

Generalmente, questi metodi sono attivati per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il dispositivo.

4. Selezionare **Antifurto remoto** per attivare questa funzione.

La funzione Antifurto remoto è stata attivata.

Blocco del dispositivo in remoto

Quando il dispositivo viene bloccato in remoto, non è possibile utilizzarlo senza l'autorizzazione dell'utente.

Per bloccare il dispositivo in caso di smarrimento o furto, seguire le istruzioni indicate di seguito:

1. Inviare il seguente messaggio SMS al dispositivo per bloccarlo: #LOCK#<codice di sicurezza>
(Ad esempio: #LOCK#abcd1234)
2. Quando il dispositivo è bloccato, il prodotto invia un messaggio di risposta al telefono utilizzato per inviare il messaggio di blocco. Se è stata attivata la funzione di rilevamento remoto, la risposta conterrà le informazioni relative alla posizione in cui si trova il dispositivo.

È possibile sbloccare il dispositivo bloccato solo utilizzando il metodo di sblocco schermo selezionato.

Cancellazione in remoto dei dati contenuti nel dispositivo

Quando si cancellano i dati contenuti nel dispositivo, la funzionalità Antifurto elimina tutte le informazioni personali.


Per cancellare i dati contenuti nel dispositivo in caso di smarrimento o furto, seguire le istruzioni indicate di seguito:

1. Inviare il seguente messaggio SMS al dispositivo per cancellare i dati in esso contenuti: #WIPE#<codice di sicurezza>
(Ad esempio: #WIPE#abcd1234)
2. Quando i dati sul dispositivo vengono cancellati, il prodotto invia un messaggio di risposta al telefono utilizzato per inviare il messaggio di cancellazione.

Quando i dati sul dispositivo vengono cancellati, il prodotto rimuove le informazioni presenti nella scheda SD, i messaggi SMS e MMS e i relativi contatti nonché le informazioni nel calendario. Sulle piattaforme Android 2.2 e successive, la cancellazione dei dati sul dispositivo causa il ripristino del dispositivo sulle impostazioni predefinite.

Individuazione del dispositivo



È possibile inviare un messaggio SMS al dispositivo smarrito per poterlo individuare.

-  **Nota:** Per ricevere le informazioni sulla posizione del dispositivo, assicurarsi di aver attivato la funzione GPS sul dispositivo.

Per individuare il dispositivo, seguire le istruzioni riportate di seguito:

Inviare il seguente messaggio SMS al dispositivo per individuarlo: #LOCATE#<codice di sicurezza>
(Ad esempio: #LOCATE#abcd1234)

Antifurto risponde con un messaggio SMS contenente le informazioni sull'attuale posizione del dispositivo.

-  **Suggerimento:** Inviare il messaggio di individuazione al proprio dispositivo dopo averlo impostato, per accertarsi che funzioni correttamente.
-  **Nota:** Antifurto non è in grado di memorizzare i dati relativi alla posizione; le uniche informazioni di posizione sono quelle contenute nel messaggio di testo SMS inviato dal dispositivo.

Utilizzo dell'avviso SMS

È possibile impostare Antifurto in modo che invii un messaggio di avviso tramite SMS quando qualcuno cambia la scheda SIM nel dispositivo.

Per utilizzare l'avviso SMS, procedere come segue:

1. Aprire **Antifurto** nella vista principale.
2. Nel menu **Antifurto**, selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Numero affidabile**.
Viene aperta la finestra di dialogo **Numero affidabile**.
4. Specificare il numero di telefono a cui inviare il messaggio SMS quando viene cambiata la scheda SIM del dispositivo.


Una volta attivato l'avviso SMS, si riceverà un messaggio SMS quando la scheda SIM viene cambiata.

Utilizzo dell'allarme Anti-Theft

Se il dispositivo viene smarrito o rubato, è possibile attivare l'allarme audio.

Per attivare un allarme acustico sul dispositivo, seguire le istruzioni riportate di seguito:


1. Per attivare un allarme, inviare il seguente messaggio SMS al proprio dispositivo: #ALARM#<codice sicurezza>#<numero ripetizioni>

 **Nota:** È possibile specificare il numero di ripetizioni dell'allarme utilizzando la relativa opzione, tuttavia non è necessario attivare l'allarme.

(Ad esempio: #ALARM#abcd1234)

2. Quando il dispositivo riceve il messaggio, il prodotto blocca il dispositivo e attiva l'allarme acustico. Il prodotto invia un messaggio di risposta al telefono utilizzato per inviare il messaggio di allarme.

Per disattivare l'allarme, utilizzare il metodo di sblocco schermo selezionato.

-  **Suggerimento:** È possibile disattivare l'allarme in remoto inviando il seguente messaggio SMS al proprio dispositivo: #ALARM#<codice sicurezza>#0

Utilizzo della condivisione della posizione

È possibile inviare un messaggio agli amici e alla famiglia che visualizza la propria posizione corrente sulla mappa.

Per condividere la posizione, è necessario avere attivato il GPS sul dispositivo.

Per inviare il messaggio di condivisione della posizione:

1. Nella vista principale, aprire **Antifurto**.
2. Nel menu **Antifurto**, selezionare **Condivisione posizione**.
Il prodotto utilizza il GPS per recuperare la posizione apre l'applicazione di messaggistica.
3. Nell'applicazione di messaggistica, aggiungere i destinatari del messaggio di informazioni posizione e premere **Invia**.

Il messaggio contiene informazioni sulla posizione e un collegamento a Google Maps che indica la posizione dell'utente.

Protezione della navigazione sul Web

Argomenti:

- *Utilizzo di Protezione navigazione*
- *Utilizzo sicuro di Internet*

In questo capitolo vengono descritti il funzionamento e le modalità di impostazione di Protezione navigazione.

Protezione navigazione protegge dai siti Web che potrebbero sottrarre agli utenti le informazioni personali, come numeri di carta di credito, informazioni sugli account utente e password.

Utilizzo di Protezione navigazione

È necessario utilizzare il browser F-Secure. Se si utilizza un browser diverso, la funzione Protezione navigazione non proteggerà la navigazione sul Web.

Per utilizzare Protezione navigazione durante la navigazione sul Web, seguire le istruzioni di seguito riportate:

Per avviare il browser Web:

- Aprire il browser sicuro nel prodotto. Nella vista principale, selezionare **Protezione navigazione** e poi selezionare **Browser sicuro**.
- Aprire **Browser F-Secure** sulla barra di avvio di Android.

Modifica del browser predefinito

Istruzioni su come modificare il browser predefinito sul dispositivo.

Il browser F-Secure non è impostato come predefinito in maniera automatica. Se è stato già impostato un browser predefinito, seguire le istruzioni di seguito riportate per impostare come predefinito il browser F-Secure:

1. Aprire **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
2. Selezionare **Browser**.
3. In **Esegui per impostazione predefinita**, selezionare **Annulla impostazioni predefinite**.
4. Selezionare **Browser F-Secure** come browser Web predefinito, la volta successiva che si utilizzano applicazioni per il Web.

Utilizzo sicuro di Internet

Protezione navigazione consente di valutare l'attendibilità dei siti Web visitati e impedisce all'utente di accedere inavvertitamente a siti Web dannosi.

Il prodotto verifica l'attendibilità di un sito Web automaticamente con tecnologia over-the-air quando si accede al sito. Se il sito è classificato come sospetto o dannoso, l'accesso al sito verrà bloccato. La classificazione di sicurezza di un sito Web è basata sulle informazioni provenienti da diverse fonti, ad esempio dai malware analyst e dai partner di F-Secure.

Modifica delle impostazioni di Protezione navigazione

In base all'operatore di rete utilizzato, è possibile selezionare il momento in cui attivare Protezione navigazione.

Per modificare le impostazioni del prodotto:

1. Selezionare **Impostazioni** nella vista principale.
2. Selezionare **Protezione navigazione**.
3. Attivare **Protezione navigazione** per mantenere attiva la protezione in background durante la navigazione in Internet.
4. Scegliere quando utilizzare Protezione navigazione:
 - **Tutti gli operatori**. Il prodotto verifica l'attendibilità dei siti Web visitati indipendentemente dall'operatore di rete utilizzato.
 - **Solo operatore personale**. Il prodotto verifica l'attendibilità dei siti Web visitati solo quando si utilizza il proprio operatore di rete.

La Protezione navigazione attivata blocca l'accesso ai siti Web pericolosi. Selezionare [Indietro](#) per ritornare alla pagina precedente.

Se si desidera accedere al sito sebbene Protezione navigazione lo abbia bloccato, seguire il link [Desidero accedere al sito Web comunque](#) nella pagina del blocco.


Scansione virus in corso

Argomenti:

- [Scansione manuale](#)
- [Elaborazione file infetti](#)
- [Modifica delle impostazioni antivirus](#)

Il prodotto esegue la scansione del dispositivo per verificare la presenza di virus o altro codice dannoso.

Il prodotto esegue la scansione dei programmi installati e delle schede di memoria inserite, ricercando virus, spyware e riskware in maniera automatica.

 **Nota:** Si considera di eseguire la scansione del dispositivo per la ricerca di virus ogni volta che il prodotto lo richiede.

Scansione manuale

È possibile eseguire la scansione antivirus del dispositivo per ricercare virus e codice dannoso ogni volta che si desidera.

Per eseguire la scansione di tutti i file nel dispositivo e nella scheda di memoria inserita, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Nella vista principale, selezionare **Antivirus**.
2. Selezionare **Esegui scansione**.
Viene avviata la scansione dei virus.
3. Al completamento della scansione dei virus, l'applicazione visualizza le seguenti informazioni.
 - **Infetti** - Numero di infezioni rilevate.
 - **Non analizzati** - Numero di file infetti di cui non è stata eseguita la scansione. Non è possibile eseguire la scansione di un file se un altro programma lo ha bloccato oppure se il file è danneggiato.
 - **Analizzati** - Numero di file di cui non è stata eseguita la scansione.
4. Premere **Indietro** per uscire dalla scansione.

Elaborazione file infetti

Quando il prodotto rileva un virus o altro codice dannoso in un file, è possibile eliminare il file infetto dal dispositivo.

Per elaborare i file infetti, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Nella vista principale, selezionare **Antivirus**.
2. Selezionare **File infetti**.
Viene aperta la **vista File infetti**.
3. Nella **vista File infetti**, scorrere fino al file infetto che si desidera elaborare.
4. Selezionare il file infetto di cui visualizzare ulteriori dettagli. La **vista dei dettagli sul file infetto** visualizza il percorso e il nome del file infetto, nonché il nome dell'infezione.
5. Selezionare **Elimina** o **Disinstalla** per rimuovere i file o l'applicazione infetta dal dispositivo.

È possibile trovare le descrizioni e le informazioni su virus, Cavalli di Troia e altre forme di software indesiderato sul sito Web di F-Secure: <http://www.f-secure.com/virus-info/>.

Modifica delle impostazioni antivirus

Modificare le impostazioni antivirus per scegliere se si desidera eseguire la scansione antivirus.

Per modificare le impostazioni antivirus, seguire le istruzioni di seguito riportate:

1. Selezionare **Impostazioni** nella vista principale.
Si apre l'elenco di selezione delle impostazioni.
2. Selezionare **Antivirus** nell'elenco di selezione delle impostazioni.
3. Selezionare **Scansione installazione** per eseguire automaticamente la scansione dei programmi dopo averli installati sul dispositivo.

4. Selezionare **Scansione scheda di memoria** per eseguire automaticamente la scansione di una scheda di memoria ogni volta che si inserisce nel dispositivo.

Navigazione sicura per i bambini

Argomenti:

- *Definizione di gruppo di età*
- *Selezione del gruppo di età dell'utente*
- *Utilizzo della funzione di controllo applicazione*

Il controllo genitori consente di tenere i bambini al sicuro dai contenuti inappropriati presenti su Internet.

In Internet sono presenti tanti siti interessanti, ma anche molti rischi per i bambini che lo utilizzano. I bambini e gli adolescenti sono a rischio durante la navigazione anche mediante i dispositivi portatili, in genere senza controllo. Molti siti Web contengono materiale inappropriato per i bambini; pertanto essi potrebbero essere esposti a materiale inappropriato, potrebbero accidentalmente scaricare malware in grado di danneggiare il dispositivo portatile o potrebbero ricevere messaggi di molestia in seguito alla navigazione su siti non sicuri.

Con il controllo genitori, i bambini potranno navigare in Internet in tutta sicurezza con i dispositivi portatili, grazie al blocco dei contenuti indesiderati.

Definizione di gruppo di età

Con i gruppi di età, è possibile definire il contenuto Web adatto per i ragazzi e per i bambini.

Il controllo genitori analizza le pagine Web e blocca l'accesso alle pagine Web non desiderate in base al contenuto.

Il controllo genitori dispone di tre profili preimpostati che limitano il contenuto Web in diversi modi. Gli adolescenti dispongono di maggiore libertà di navigare su Internet mentre i bambini hanno più restrizioni. Il gruppo di età degli adulti può navigare su Internet senza alcuna restrizione.

È possibile selezionare il gruppo di età durante l'installazione o in seguito nella pagina delle impostazioni del controllo genitori.

Tipologie di contenuti

Mediante il controllo genitori è possibile impedire l'accesso a diverse tipologie di contenuti.

- **Adulti**
Contenuti sessuali o con chiare allusioni al sesso, quali siti di sex shop o con nudità.
- **Chat**
Ad esempio, i programmi di chat e di messaggistica istantanea basati su Web, nonché i siti di chat.
- **Posta su Web**
Ad esempio, i siti su cui è possibile creare account di posta per inviare e ricevere messaggi attraverso un browser Web.
- **Armi**
Ad esempio, i siti che contengono descrizioni o immagini di armi o istruzioni per la creazione di armi o esplosivi.
- **Scommesse**
Ad esempio, siti Web per le scommesse online o di lotteria.
- **Droghe**
Siti che promuovono l'uso di droghe. Ad esempio, i siti che contengono informazioni sulla coltivazione, l'acquisto e la vendita di droghe.
- **Appuntamenti**
Ad esempio, siti Web per la ricerca dell'anima gemella o siti di agenzie matrimoniali.
- **Social network**
Ad esempio, siti dove è possibile creare un profilo per condividere con gli altri informazioni personali e interessi professionali.
- **Forum**
Ad esempio, gruppi di discussione dove è possibile visualizzare o inviare commenti o programmi atti alla creazione di forum.
- **Blog**
Ad esempio, diari online, pagine Web personali, blog e podcast.
- **Shopping e aste**
Ad esempio, siti che consentono di ordinare prodotti direttamente su Web, siti Web per il confronto dei prezzi o siti di aste online.

- **Sette**
Ad esempio, siti che attirano gruppi di fanatici o promuovono scontri per questioni religiose o ideologiche.
- **Alcool e tabacco**
Ad esempio, siti che forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di bevande alcoliche o prodotti a base di tabacco.
- **Odio e violenza**
Ad esempio, siti che promuovono il pregiudizio contro una determinata religione, razza, nazionalità, genere, età, disabilità, orientamento sessuale o siti che contengono immagini di violenza fisica contro individui, animali o istituzioni.
- **Download illeciti**
Ad esempio, siti che forniscono accesso illecito o sospetto a software e siti che sviluppano o distribuiscono programmi che potrebbero compromettere reti e sistemi.
- **Siti per navigare in anonimato**
Ad esempio, siti che tentano di cancellare le tracce dell'attività su Internet o che forniscono informazioni su come ignorare i filtri.
- **Sconosciuto**
Se il controllo genitori non è in grado di recuperare i contenuti del sito, tali contenuti verranno classificati come sconosciuti.

Selezione del gruppo di età dell'utente

Insieme al gruppo di età, è possibile selezionare chi utilizza il dispositivo. Il controllo genitori limita i contenuti Web in base a questa selezione.

Per modificare il gruppo di età dell'utente procedere come segue.

1. Selezionare **Impostazioni** nella vista principale.
2. Selezionare **Controllo genitori**.
3. Attivare il **controllo genitori** per impedire l'accesso alle pagine Web indesiderate.
4. In **Gruppi di età**, selezionare chi utilizza il dispositivo. Il controllo genitori limita i contenuti Web in base alla selezione.
Modificando il gruppo di età, vengono modificati i contenuti che all'utente è consentito visualizzare.
5. Per visualizzare e modificare le categorie consentite, selezionare **Contenuto Web limitato**.
6. Selezionare il contenuto Web che si desidera consentire.

Dopo aver modificato il gruppo di età, la funzione Controllo genitori permette di accedere solo ai siti Web configurati.

Utilizzo della funzione di controllo applicazione

Con la funzione di controllo applicazione, è possibile limitare le applicazioni da utilizzare e disinstallare le applicazioni non desiderate.

Per utilizzare Controllo applicazione, è necessario attivare Controllo genitori.

Per utilizzare la funzione di controllo applicazione, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Selezionare **Impostazioni** nella vista principale.
2. Selezionare **Controllo genitori**.
3. Attivare **Controllo genitori**.
4. Attivare **Controllo applicazione**.
5. Selezionare **Applicazioni limitate**.
Controllo genitori visualizza un elenco delle applicazioni installate
6. Per consentire l'utilizzo dell'applicazione all'utente del dispositivo, accertarsi che sia selezionata la casella di controllo accanto all'applicazione. Per limitare l'accesso all'applicazione, deselezionare la casella di controllo.
Per impostazione predefinita, Controllo genitori consente l'accesso a tutte le applicazioni.
7. Se si desidera rimuovere un'applicazione dal dispositivo completamente, selezionare e mantenere selezionata l'applicazione nell'elenco fino a quando viene visualizzata la richiesta di disinstallazione. Selezionare **Disinstalla** per rimuovere l'applicazione.

Se qualcuno tenta di aprire un'applicazione che viene bloccata con la funzione di controllo applicazione, viene aperta una pagina di blocco e la funzione Controllo genitori nega l'accesso all'applicazione.

Come evitare la ricezione di chiamate e messaggi indesiderati

Argomenti:

- *Utilizzo dei Contatti sicuri*
- *Visualizzazione delle chiamate e dei messaggi bloccati*

Contatti sicuri impedisce alle chiamate e ai messaggi indesiderati di raggiungere l'utente che li ha bloccati.


Con Contatti sicuri, è possibile scegliere le chiamate e i messaggi che interessano e bloccare le chiamate indesiderate e i messaggi di spam

È possibile scegliere i numeri che si desidera bloccare attraverso la funzione Contatti sicuri che permette di bloccare tutte le chiamate in entrata e i messaggi SMS/MMS dai numeri selezionati. Contatti sicuri limita inoltre le chiamate in uscita ai numeri presenti nell'elenco di blocco.

Utilizzo dei Contatti sicuri

Contatti sicuri blocca le chiamate e i messaggi nell'elenco di blocco.

Per bloccare le chiamate e i messaggi da un nuovo numero, seguire queste istruzioni:

1. Selezionare **Impostazioni** nella vista principale.
Si apre l'elenco di selezione delle impostazioni.
2. Selezionare **Contatti sicuri** dall'elenco di selezione delle impostazioni.
 -  **Nota:** È necessario impostare il codice di sicurezza, se questa operazione non è stata ancora eseguita.
3. Accertarsi che **Contatti sicuri** sia attivato.
4. Selezionare **Blocca numeri**.
È necessario immettere il codice di sicurezza per bloccare i nuovi numeri.
Viene aperto l'elenco dei numeri bloccati.
5. Selezionare **Immette un numero da bloccare**.
6. Immettere il nome e il numero che si desidera bloccare.
7. Selezionare **Salva** per aggiungere il numero all'elenco dei numeri bloccati.

Quando Contatti sicuri è attivato, non si ricevono chiamate o messaggi dai numeri presenti nell'elenco dei numeri bloccati e vengono anche limitate tutte le chiamate ai numeri bloccati.

Visualizzazione delle chiamate e dei messaggi bloccati

È possibile visualizzare le chiamate e i messaggi che Contatti sicuri ha bloccato nella cronologia bloccati.

Per visualizzare le chiamate e i messaggi bloccati da Contatti sicuri, seguire queste istruzioni:

1. Selezionare **Impostazioni** nella vista principale.
Si apre l'elenco di selezione delle impostazioni.
2. Selezionare **Contatti sicuri** dall'elenco di selezione delle impostazioni.
3. Selezionare **Mostra cronologia bloccati**.


Aggiornamento dell'applicazione

Argomenti:

- [Selezione della modalità di aggiornamento](#)
- [Aggiornamenti manuali](#)

Il servizio di aggiornamento automatico del prodotto verifica regolarmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti e permette di mantenere il prodotto sempre aggiornato.

In seguito all'attivazione del prodotto, vengono attivati gli aggiornamenti automatici. Gli aggiornamenti automatici richiedono una connessione Internet attiva. Se è disponibile la connessione a Internet, il prodotto verifica regolarmente la disponibilità di aggiornamenti, scaricandoli se necessario.

 **Nota:** Finché si dispone di un abbonamento attivo, è possibile aggiornare gratuitamente il prodotto. Per mantenere il dispositivo costantemente protetto, acquistare un ulteriore periodo di abbonamento con un notevole anticipo dalla data di scadenza.

Selezione della modalità di aggiornamento

Il servizio di aggiornamento automatico è efficace una volta attivato il prodotto. Se si disattiva il servizio di aggiornamento automatico o non si utilizza la modalità di scansione in tempo reale, è necessario aggiornare l'applicazione manualmente.

Per modificare la modalità di aggiornamento, attenersi alle seguenti istruzioni:

Selezionare una delle seguenti modalità di **Aggiornamento automatico**.

- **Sempre**: l'applicazione scarica regolarmente gli aggiornamenti dal server specifico per mantenere il database di definizione dei virus sempre aggiornato (scelta consigliata)
- **Nella rete domestica**: l'applicazione scarica automaticamente gli aggiornamenti dal server quando il dispositivo risulta connesso alla rete domestica.
- **Mai**: le definizioni dei virus non vengono mai aggiornate automaticamente. La disattivazione degli aggiornamenti automatici è sconsigliata.

Aggiornamenti manuali

È possibile aggiornare il prodotto manualmente in qualsiasi momento.

Seguire le istruzioni indicate per aggiornare il prodotto manualmente:

1. Selezionare **Aggiorna** nella vista principale.
Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, è necessaria la connessione a Internet.
2. Selezionare **Si** per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti.
Se è disponibile un nuovo aggiornamento, viene richiesto di scaricarlo.
3. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, selezionare **Si** per scaricare l'aggiornamento del software.
4. Una volta completato il download, selezionare **Installa** per installare l'aggiornamento.

Acquisto di un periodo di abbonamento aggiuntivo

Argomenti:

- *Acquisto di un periodo di abbonamento aggiuntivo utilizzando il PC*

Per garantire continuità alla protezione del dispositivo, è consigliabile acquistare un periodo di abbonamento aggiuntivo prima della data di scadenza. Il periodo di abbonamento aggiuntivo viene aggiunto al tempo rimanente relativo all'ordine precedente o al periodo della versione di prova gratuita.

Il prodotto prevede diversi metodi di acquisto a seconda del canale di distribuzione. I metodi di acquisto più comuni sono:

- F-Secure eStore
- Rivenditore locale
- Abbonamento di durata illimitata al servizio mediante uno specifico gestore

Per acquistare F-Secure Mobile Security dopo avere utilizzato la versione di prova o per aggiornare F-Secure Anti-Theft a F-Secure Mobile Security, utilizzare il menu **Acquista** dell'applicazione.

Acquisto di un periodo di abbonamento aggiuntivo utilizzando il PC

È possibile utilizzare il computer per acquistare un periodo di abbonamento aggiuntivo per il prodotto.

Per acquistare un periodo di abbonamento aggiuntivo utilizzando il browser Web del computer, seguire le istruzioni indicate di seguito:

1. Aprire <http://www.f-secure.com/estore/avmobile.shtml> nel browser Web.
2. Immettere la chiave di abbonamento nel campo **Chiave di abbonamento** per identificare l'abbonamento.
F-Secure eStore accetta le carte di credito più comuni e i bonifici bancari.
3. Seguire le istruzioni visualizzate nella schermata.