

F-Secure Mobile Anti-Virus™ per Pocket PC e Smartphone

1. Installazione e attivazione

Versioni precedenti

Se è già installata una versione precedente di F-Secure Mobile Anti-Virus, è necessario chiuderla. L'applicazione verrà automaticamente rimossa, pertanto non occorre disinstallarla.

Installazione

Per eseguire l'installazione, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Trasferire il file di installazione .cab nel dispositivo in uso.
2. Individuare e selezionare il file .cab in Esplora file.
3. Selezionare **Si** per consentire l'installazione.
4. Selezionare **Si** per accettare il contratto di licenza.
5. Al completamento dell'installazione, un messaggio invita a riavviare il dispositivo. Selezionare **Si**.
6. Una volta terminata l'installazione, è necessario attivare l'applicazione. Diversamente, il dispositivo non sarà protetto.

Attivazione

Per effettuare l'attivazione, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Selezionare **Si** nella schermata di attivazione visualizzata alla prima accensione del dispositivo dopo l'installazione di F-Secure Mobile Anti-Virus.
2. Selezionare il tipo di attivazione.
 - Per dare inizio al periodo di valutazione, impostare il tipo di attivazione su **Valutazione gratuita** e selezionare **Avanti**.
 - Per disporre della versione completa, impostare il tipo di attivazione su **Codice di abbonamento** e selezionare **Avanti**. Immettere il codice di abbonamento e selezionare **Avanti**.
3. Selezionare **Si** per connettersi al servizio di aggiornamento. L'applicazione si collega al servizio di aggiornamento, comunicando il codice di abbonamento in uso. Durante il primo aggiornamento, viene scaricato un nuovo database delle definizioni virus.
4. Al termine del download, un messaggio indica l'avvenuta registrazione e l'attivazione dell'applicazione. Selezionare **OK** per completare l'attivazione.
5. Una volta ultimata la procedura di attivazione, sottoporre a scansione il dispositivo per assicurarsi che sia privo di infezioni. Per ulteriori informazioni in merito, fare riferimento alla sezione **Scansione antivirus**.

Avvio dell'applicazione

Una volta attivato, F-Secure Mobile Anti-Virus viene avviato automaticamente a ogni accensione del dispositivo. Se è stata selezionata la modalità di scansione manuale, sarà necessario avviare l'applicazione manualmente.

1. Pocket PC: selezionare **Start→ Programmi→**  **Anti-Virus**.
Smartphone: selezionare **Start→**  **Anti-Virus**.
2. Selezionare **Sì** alla comparsa del messaggio che invita a eseguire una scansione antivirus.

2. Scansione antivirus

F-Secure Mobile Anti-Virus viene eseguito in background e analizza automaticamente i file presenti nel dispositivo.

1. Il rilevamento di un virus durante la scansione in tempo reale determina la comparsa di un messaggio. Selezionare **Sì** per visualizzare i file infetti o **No** per chiudere la schermata.
2. La schermata Infezioni contiene un elenco dei file infetti individuati, specificando lo stato (in quarantena, rilasciato) e il nome di ciascuno.
3. Selezionare il file infetto desiderato per visualizzare ulteriori dettagli su di esso.
 - Pocket PC: selezionare **Dettagli**.
 - Smartphone: selezionare **Menu→Dettagli**.

Elaborazione di un file infetto

Per elaborare un file infetto, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata Infezioni, scegliere il file infetto da elaborare.
2. Selezionare l'azione da eseguire.
 - Pocket PC: selezionare il pulsante corrispondente all'azione desiderata.
 - Smartphone: selezionare **Menu** e scegliere l'azione desiderata.
3. È possibile trattare il file infetto in uno dei modi descritti di seguito.
 - **Quarantena**: mette in quarantena il file infetto. Una volta in quarantena, il file risulterà bloccato e non sarà in grado di danneggiare il dispositivo durante l'esecuzione in background di F-Secure Mobile Anti-Virus.
 - **Elimina**: elimina il file infetto (opzione consigliata). Il file verrà completamente rimosso dal dispositivo. Per ripristinare il file eliminato, sarà necessario reinstallarlo o ripristinarlo da un'eventuale copia di backup.
 - **Rilascia**: rilascia il file in quarantena. Rilasciando il file, questo verrà sbloccato e sarà possibile accedervi, ma a proprio rischio.

3. Aggiornamento dell'applicazione

Aggiornamenti automatici

F-Secure Mobile Anti-Virus comprende un servizio di aggiornamento automatico. Ciò significa che il database delle definizioni virus integrato nell'applicazione viene regolarmente aggiornato. Solo così il dispositivo potrà essere efficacemente protetto dai virus più recenti. Gli aggiornamenti automatici sono disponibili dopo aver attivato l'applicazione.

L'applicazione richiede una connessione a Internet attiva per la ricezione degli aggiornamenti. Non appena ne viene stabilita una, il programma controlla a quando risale l'ultimo aggiornamento del database delle definizioni virus e, se necessario, scarica nuovi aggiornamenti.

Aggiornamenti manuali

L'applicazione può anche essere aggiornata manualmente.

1. Pocket PC: selezionare **Aggiorna** dal menu **Aggiorna** nella parte inferiore della schermata Principale.
Smartphone: selezionare **Aggiornamenti** nella schermata Principale.
2. Selezionare **Sì** per confermare il recupero dell'aggiornamento più recente.
3. Se è disponibile una nuova versione applicativa, selezionare **Sì** alla comparsa del messaggio che invita a scaricarla.
4. Al termine della procedura di aggiornamento, selezionare **Sì** per sottoporre a scansione il dispositivo. Per ulteriori informazioni in merito, fare riferimento alla sezione **Scansione antivirus**.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, scaricare il manuale utente relativo all'applicazione in uso, disponibile in inglese al seguente indirizzo: <http://mobile.f-secure.com/>.

Supporto tecnico

Per richiedere informazioni sull'applicazione non contemplate nella manualistica o non fornite dai servizi on-line all'indirizzo <http://mobile.f-secure.com/>, è possibile rivolgersi al distributore di prodotti F-Secure della propria zona o contattare direttamente F-Secure Corporation.

Glossario

Modalità di scansione

Tipo di scansione in uso.

Database delle definizioni virus

Database contenente informazioni sui virus. L'applicazione utilizza le definizioni virus per rilevare le minacce virali.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

"F-Secure" e il simbolo del triangolo sono marchi registrati di F-Secure Corporation e i nomi dei prodotti, i simboli e i loghi di F-Secure sono marchi o marchi registrati di F-Secure Corporation. Tutti i nomi dei prodotti menzionati nella presente documentazione sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. F-Secure Corporation rinuncia a qualsiasi diritto di proprietà sui marchi e sui nomi altrui. Nonostante l'impegno per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate in questo documento, F-Secure Corporation non è responsabile di eventuali errori od omissioni. F-Secure Corporation si riserva inoltre il diritto di modificare le specifiche citate nella presente documentazione senza preavviso.

Salvo indicazione contraria, le aziende, i nomi e i dati utilizzati negli esempi sono fittizi. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, per qualunque scopo senza previa autorizzazione scritta di F-Secure Corporation.

Questo prodotto potrebbe essere protetto da uno o più brevetti appartenenti a F-Secure, inclusi i seguenti:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260.

Copyright © 2006 F-Secure Corporation. Tutti i diritti riservati.

