

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. Asennus ja aktivointi

Edellinen versio Edellistä F-Secure Mobile Security -tuoteversiota ei tarvitse poistaa. Tarkista F-Secure Mobile Security -sovelluksen asetukset uuden version asennuksen jälkeen.

Asennus **Voit asentaa sovelluksen jollakin seuraavista tavoista:**

- Lataa asennustiedosto tietokoneeseesi ja siirrä se laitteeseesi.
- Lataa asennustiedosto tietokoneeseesi ja asenna tuote Nokia PC Suite -ohjelmistolla.
- Lataa asennustiedosto suoraan laitteeseesi. Asennus alkaa automaattisesti.

Asennuksen jälkeen käynnistä laitteesi uudelleen, jos asennusohjelma kehottaa tekemään niin. Kun asennus on valmis, tuote on vielä aktivoitava. Tuote ei suojaa laitettasi, jos et ole aktivoinut tuotetta.

Aktivointi **Voit aktivoida tuotteen seuraavasti:**

1. Avaa sovellus. Näkyviin tulee sovelluksen aloitusnäyttö.
2. Valitse **Jatka**.
3. Valitse jompikumpi seuraavista aktivointityypeistä:
 - Jos haluat aloittaa kokeilujakson, valitse aktivointityypiksi **Kokeilujakso** (jos vaihtoehto on valittavissa) ja valitse **Jatka**.
 - Jos haluat käyttää lisensoitua versiota, valitse aktivointityypiksi **Tilausnumero** ja valitse **Jatka**. Anna sitten tilausnumerosi ja valitse **OK**.
4. Jos haluat muodostaa yhteyden päivityspalveluun ja aloittaa päivitysten lataamisen, valitse **Kyllä** ja Internet-yhteysosoite. Sovellus muodostaa yhteyden päivityspalveluun ja lähettää tilausnumerosi. Ensimmäisen päivityksen aikana sovellus lataa uusimmat virustunnisteet.
5. Latauksen päätyttyä näyttöön tulee sanoma, jossa ilmoitetaan, että rekisteröityminen onnistui ja että sovellus on aktivoitu. Tee aktivointi valmiiksi valitsemalla **OK**.
6. Kun aktivointi on tehty valmiiksi, tee laitteesi virustarkistus. Näin varmistat, ettei laitteessasi ole viruksia. Katso kohta **Virustarkistuksen tekeminen** jäljempänä.



Virustarkistus kannattaa tehdä aina, kun sovellus kehottaa niin.

2. Virustarkistuksen tekeminen

F-Secure Mobile Security toimii taustalla ja tarkistaa tiedostot automaattisesti.

1. Jos käytönaikaisessa tarkistuksessa löytyy virus, näet asiasta viestin. Valitse **Kyllä**, jos haluat tarkastella tartunnan saaneita tiedostoja, tai valitse **Ei**, jos haluat sulkea sanoman.
2. Virustartunnat-näkymässä on luettelo laitteessasi olevista, tartunnan saaneista tiedostoista sekä kunkin tiedoston tila (eristetty tai vapautettu).

Voit tarkastella tartunnan saaneen tiedoston tarkempia tietoja seuraavasti:

1. Selaa tarkasteltavan tiedoston kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Valitse **Näytä**.
3. Tartunnan tiedot -näkymässä ovat tartunnan saaneen tiedoston polku ja nimi sekä tartunnan aiheuttaneen viruksen nimi.

Tartunnan saaneiden tiedostojen käsittely

Voit käsitellä tartunnan saaneita tiedostoja seuraavasti:

1. Selaa Virustartunnat-näkymässä käsiteltävän, tartunnan saaneen tiedoston kohdalle.
2. Paina valintanäppäintä.
3. Valitse jokin seuraavista toiminnoista:
 - **Poista** – voit poistaa tartunnan saaneen tiedoston. Tämä on suositeltavin toiminto. Tiedosto poistetaan kokonaan laitteestasi.
 - **Eristä** – voit eristää tartunnan saaneen tiedoston, jos sitä ei ole vielä eristetty. Eristetty tiedosto lukitaan, eikä se voi vahingoittaa laitettasi, kun F-Secure Mobile Security on toiminnassa.
 - **Vapauta** – voit vapauttaa tartunnan saaneen tiedoston eristyksistä. Jos vapautat tiedoston, se ei ole enää lukittuna. Otat sen käyttöön tällöin omalla vastuullasi.

3. Luvattoman verkkoliikenteen torjunta

F-Secure Mobile Security -sovelluksen palomuuuri toimii huomaamatta taustalla. Se valvoo saapuvaa ja lähtevää Internet- ja verkkoliikennettä sekä suojaaa laitteesi tunkeutumisyriksiltä. Valmiiksi määritettyjen palomuuritasojen avulla voit hetkessä vaihtaa suojaustason tarpeitasi vastaavaksi.

Suojaustason valinta

Voit valita suojaustason seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Palomuuuri**.
3. Valitse palomuurille haluamasi suojaustaso:
 - **Estä kaikki** – voit estää kaiken verkkoliikenteen.
 - **Korkea** – voit sallia yleisimmin käytettävät sovellukset ja estää kaiken saapuvan liikenteen.
 - **Normaali** – voit sallia kaikki lähtevät yhteydet ja estää kaiken saapuvan liikenteen.
 - **Salli kaikki** – voit sallia kaiken verkkoliikenteen.
 - **Mukautettu** – voit sallia omien sääntöjesi mukaisen verkkoliikenteen. Voit muokata omia sääntöjäsi valitsemalla **Valinnat > Muokkaa sääntöjä**, kun **Mukautettu**-suojaustaso on valittuna.

4. Luottamuksellisten tietojen suojaus

Varkaudenestolla voit varmistaa, ettei laitettasi tai siihen tallennettuja tietoja käytetä väärin, jos laitteesi varastetaan.



Koska muistikortit on helppo poistaa laitteesta, säilytä luottamuksellisia tietojasi laitteen muistissa, jonka voit lukita ja tyhjentää varkaudenestolla.

Laitteen lukituksen käyttö

Varkaudenesto voi lukita laitteesi automaattisesti, kun laitteesi SIM-kortti vaihdetaan. Laitteen lukitus voidaan avata vain suojakoodillasi.

Voit ottaa laitteen lukituksen käyttöön seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Varkaudenesto**.
3. Anna haluamasi **suojakoodi**. Suojakoodin vähimmäispituus on 5 merkkiä. Säilytä se turvallisessa paikassa.



Suojakoodisi suojaa varkaudeneston asetukset. Niiden muuttaminen edellyttää nykyisen suojakoodisi antamista.

4. Jos haluat, että laite lukittuu SIM-kortin vaihduttua, valitse **Lukitse SIM-vaihdosta** -asetuksen arvoksi **Kyllä**.

Etävarkaudeneston käyttö

Etävarkaudenestoa käyttämällä voit lukita laitteesi tai poistaa kaikki sen sisältämät tiedot lähettämällä siihen tekstiviestin, joka sisältää suojakoodisi.

Voit ottaa etävarkaudeneston käyttöön seuraavasti:

1. Selaa **Asetukset**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Valitse asetusten valintaluettelosta **Varkaudenesto**.
3. Jos haluat, että voit etälukita laitteesi, toimi seuraavasti:
 - a. Anna haluamasi **suojakoodi**, jos et ole vielä luonut sitä.
 - b. Ota **etälukitus** käyttöön.Laitteen lukitus voidaan avata vain suojakoodillasi.
4. Jos haluat, että voit etäpoistaa kaikki laitteesi sisältämät tiedot, toimi seuraavasti:
 - a. Anna haluamasi **Poistokoodi**. Poistokoodin vähimmäispituus on 8 merkkiä. Säilytä se turvallisessa paikassa.
 - b. Ota **etäpoisto** käyttöön.

Voit etälukita laitteesi tai etäpoistaa sen sisältämät tiedot seuraavasti:

- Voit lukita laitteesi lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin:
#LOCK#<suojakoodi> (esimerkki: #LOCK#abcd1234)
- Voit poistaa laitteesi sisältämät tiedot lähettämällä siihen seuraavan tekstiviestin:
#WIPE#<poistokoodi> (esimerkki: #WIPE#abcd1234)

5. Tuotteen päivittäminen

Automaattiset päivitykset

F-Secure Mobile Security sisältää automaattisen päivitystoiminnon. Tämä tarkoittaa sitä, että sovelluksen virustunnisteet päivittyvät säännöllisesti. Vain ajan tasalla olevat virustunnisteet suojaavat laitteesi uusimmilta viruksilta. Automaattiset päivitykset ovat käytössä, kun olet aktivoinut tuotteen.

Sovellus tarvitsee käytettävissä olevan Internet-yhteyden päivityksiä varten. Kun Internet-yhteys on käytettävissä, sovellus tarkistaa, milloin virustunnisteet päivitetään edellisen kerran, ja lataa tarvittaessa uudet päivitykset.

Manuaaliset päivitykset

Voit päivittää sovelluksen manuaalisesti seuraavasti:

1. Selaa **Virustentorjunta**-vaihtoehdon kohdalle ja paina valintanäppäintä.
2. Valitse **Päivitä nyt**.
3. Valitse Internet-yhteysosoite päivityspalvelinyhteyttä varten. Sovellus lataa uusimmat virustunnisteet ja ottaa ne käyttöön heti.
4. Jos sovellus kehottaa tekemään laitteesi virustarkistuksen, kun päivitys on valmis, valitse **Kyllä**. Katso kohta **Virustarkistuksen tekeminen** edeltä.

Versio-päivitykset

Kun uusi F-Secure Mobile Security -versio on saatavilla, näyttöön tulee sanoma, jossa kehoitetaan lataamaan se. Sovellus aloittaa toimintansa automaattisesti uudelleen, kun päivitys on valmis.

Tekninen tuki

Jos haluat lisätietoja, lataa *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* -käyttöopas (saatavana englanniksi) osoitteessa <http://mobile.f-secure.com/>

Jos sinulla on sovellukseen liittyviä kysymyksiä, joita ei ole käsitelty oppaissa tai verkkopalveluissa, ota yhteys paikalliseen F-Secure-jälleenmyyjään tai suoraan F-Secureen.

VASTUURAJOTUKSET

F-Secure ja kolmiosymboli ovat F-Secure Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja F-Securen tuotenimet sekä symbolit ja logot ovat F-Secure Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki tässä ohjeessa mainitut tuotenimet ovat taustayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. F-Secure Corporationilla ei ole oikeuksia näihin tavaramerkkeihin ja tuotenimiin. F-Secure Corporation on pyrkinyt varmistamaan tämän ohjeen tietojen oikeellisuuden, mutta ei vastaa sen mahdollisista virheistä tai puutteista. F-Secure Corporation varaa itselleen oikeuden muuttaa tässä ohjeessa mainittuja tietoja ilman ennakoilmoitusta.

Esimerkeissä mainitut yritykset, nimet ja tiedot ovat kuvitteellisia, ellei toisin ole mainittu. Tätä ohjetta tai mitään sen osaa ei saa toisintaa tai siirtää missään muodossa, ei elektronisesti eikä mekaanisesti, ilman F-Secure Corporationin kirjallista ennakkosuostumusta.

Tätä tuotetta saattaa koskea esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista F-Securen patenteista:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

