

# F-Secure Mobile Security™ for S60

## 1. Installation und Aktivierung

**Frühere Version** Sie müssen eine Vorgängerversion von F-Secure Mobile Security nicht deinstallieren. Nach der Installation von die neue Version, gleichen Sie die Einstellungen für F-Secure Mobile Security.

**Installation** **Installationsanweisungen:**

- Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter und übertragen Sie diese auf das Gerät,
- Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter und installieren Sie das Produkt über die Nokia PC Suite ODER
- Laden Sie die Installationsdatei direkt auf Ihr Gerät. Die Installation wird automatisch gestartet.

Starten Sie das Gerät nach der Installation neu, wenn Sie von der Installation dazu aufgefordert werden. Nach Abschluss der Installation müssen Sie das Produkt aktivieren. Das Produkt schützt Ihr Gerät nicht, solange Sie es nicht aktiviert haben.

**Aktivierung** **Starten der Aktivierung:**

1. Öffnen Sie die Anwendung. Der Willkommensbildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie auf **Weiter**.
3. Wählen Sie den Aktivierungstyp aus:
  - Um den Testzeitraum zu starten, wählen Sie als Aktivierungstyp **Kostenlose Evaluierung** aus, falls verfügbar, und drücken Sie auf **Weiter**, ODER
  - Um die lizenzierte Vollversion zu erhalten, wählen Sie als Aktivierungstyp **Abonnementnummer** und drücken Sie auf **Weiter**. Geben Sie Ihre Abonnementnummer ein und drücken Sie auf **OK**.
4. Drücken Sie auf **Ja** und wählen Sie den Internetzugriffspunkt, um sich mit dem Update-Dienst zu verbinden, und starten Sie mit dem Herunterladen der Updates.

Die Anwendung verbindet sich mit dem Update-Dienst. Dabei wird Ihre Abonnementnummer übermittelt. Während des ersten Updates lädt die Anwendung eine neue Virendefinitionsdatenbank herunter.
5. Sobald der Download abgeschlossen ist, erhalten Sie die Meldung, dass die Registrierung erfolgreich war und dass die Anwendung aktiviert wurde. Drücken Sie auf **OK**, um die Aktivierung zu beenden.
6. Scannen Sie Ihr Gerät auf Viren, nachdem Sie die Aktivierung beendet haben, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät virenfrei ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Auf Viren scannen** weiter unten.



*Sie sollten Ihr Gerät immer dann scannen, wenn Sie von der Anwendung dazu aufgefordert werden.*

## 2. Auf Viren scannen

F-Secure Mobile Security wird im Hintergrund ausgeführt und scannt Ihre Dateien automatisch.

1. Falls während des Echtzeit-Scans ein Virus gefunden wird, wird eine Meldung angezeigt. Drücken Sie auf **Ja**, um die infizierte(n) Datei(en) anzuzeigen, oder auf **Nein**, um die Anzeige zu schließen.
2. Die Ansicht "Infektionen" zeigt eine Liste mit infizierten Dateien, die auf Ihrem Gerät gefunden wurden, sowie den Status der jeweiligen Datei (unter Quarantäne, freigegeben).

Wenn Sie zusätzliche Details zu einer infizierten Datei anzeigen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Scrollen Sie zu der infizierten Datei und drücken Sie die Auswahl Taste.
2. Wählen Sie **Anzeigen**.
3. Die Anzeige mit den Infektionsdetails zeigt den Pfad und den Namen der infizierten Datei an sowie den Namen des Virus, mit dem die Datei infiziert wurde.

### Verarbeitung infizierter Dateien

**Zur Verarbeitung infizierter Dateien gehen Sie folgendermaßen vor:**

1. Scrollen Sie in der Ansicht "Infektionen" zu der infizierten Datei, die Sie verarbeiten möchten.
2. Drücken Sie auf die Auswahl Taste.
3. Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - **Löschen** – Löscht die infizierte Datei. Dies ist die empfohlene Option. Die Datei wird vollständig von Ihrem Gerät entfernt.
  - **Quarantäne** – Stellt die infizierte Datei unter Quarantäne, falls die Datei noch nicht unter Quarantäne ist. Eine Datei unter Quarantäne ist gesperrt und kann Ihr Gerät nicht schädigen, wenn F-Secure Mobile Security aktiviert ist.
  - **Freigeben** – Gibt die unter Quarantäne stehende Datei frei. Wenn Sie eine Datei freigeben, ist sie nicht mehr gesperrt. Sie können auf Ihr eigenes Risiko auf sie zugreifen.

## 3. Unberechtigten Netzwerkverkehr verhindern

Die Firewall in F-Secure Mobile Security arbeitet unauffällig im Hintergrund. Sie überwacht eingehenden und ausgehenden Internet- und Netzwerkverkehr und bietet Schutz vor Angriffsversuchen. Anhand der voreingestellten Firewall-Stufen können Sie die Schutzstufe entsprechend Ihren Bedürfnissen sofort ändern.


### Auswahl der Sicherheitsstufe

**Um die Sicherheitsstufe auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:**

1. Browsen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie auf die Auswahl Taste.
2. Wählen Sie aus der Auswahlliste in den Einstellungen die Option **Firewall**.
3. Wählen Sie die gewünschte Sicherheitsstufe:
  - **Alle ablehnen** – Hält gesamten Netzwerkverkehr an.
  - **Hoch** – Lässt die am häufigsten verwendeten Anwendungen zu und blockiert den gesamten eingehenden Verkehr.
  - **Normal** – Lässt die gesamten ausgehenden Verbindungen zu und blockiert den gesamten eingehenden Verkehr.
  - **Alle zulassen** – Lässt den gesamten Netzwerkverkehr zu.
  - **Benutzerdefiniert** – Lässt Netzwerkverkehr entsprechend Ihren benutzerdefinierten Regeln zu. Um den Satz benutzerdefinierter Regeln zu bearbeiten, wählen Sie **Optionen > Benutzerdefinierte Regeln bearbeiten**, wenn die Sicherheitsstufe **Benutzerdefiniert** ausgewählt ist.

## 4. Schutz vertraulicher Informationen

Mit dem Diebstahlschutz stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät bzw. Ihre gespeicherten Daten nicht missbräuchlich verwendet werden können, falls Ihr Gerät gestohlen werden sollte.


 *Da Speicherkarten leicht entfernt werden können, sollten Sie Ihre vertraulichen Informationen im Gerätespeicher ablegen, den Sie mithilfe des Diebstahlschutzes sperren und löschen können.*

### Verwendung der Gerätsperre

Der Diebstahlschutz kann Ihr Gerät automatisch sperren, wenn im Gerät die SIM-Karte ausgetauscht wird. Das gesperrte Gerät kann nur mit Ihrem Sicherheitscode entsperrt werden.

**Um die Gerätsperre einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:**

1. Browsen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie auf die Auswahl Taste.
2. Wählen Sie aus der Auswahlliste in den Einstellungen die Option **Diebstahlschutz**.
3. Geben Sie einen **Sicherheitscode** ein. Der Sicherheitscode muss aus mindestens 5 Zeichen bestehen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

 *Der Sicherheitscode schützt die Einstellungen des Diebstahlschutzes. Sie müssen Ihren aktuellen Sicherheitscode eingeben, bevor Sie Änderungen an Einstellungen des Diebstahlschutzes vornehmen können.*

4. Um Ihr Gerät zu sperren, wenn im Gerät die SIM-Karte ausgetauscht wird, wählen Sie in **Bei SIM-Änderung sperren** die Option **Ja**.

### Verwendung des ferngesteuerten Diebstahlschutzes

Um Ihr Gerät zu sperren oder alle darauf befindlichen Informationen zu löschen, können Sie an Ihr Gerät eine SMS senden, die Ihren Sicherheitscode enthält.

**Um den ferngesteuerten Diebstahlschutz einzurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:**

1. Browsen Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie auf die Auswahl Taste.
2. Wählen Sie aus der Auswahlliste in den Einstellungen die Option **Diebstahlschutz**.
3. Um das Gerät remote zu sperren können, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Geben Sie einen **Sicherheitscode** ein, falls Sie ein Sicherheitscode noch nicht erstellt haben.
  - b. Aktivieren Sie **Remote-Sicherung**.

Das gesperrte Gerät kann nur mit Ihrem Sicherheitscodegericht entsperrt werden.

4. Um das Gerät remote zu zurückzusetzen können, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - a. Geben Sie einen **Zurücksetzungscode** ein. Der Zurücksetzungscode muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.
  - b. Aktivieren Sie **Remote-Zurücksetzung**.

Wenn das Gerät zurückgesetzt wird, werden alle darauf gespeicherten Daten entfernt.

**Um Ihr Gerät remote zu sperren oder remote zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:**

- Um Ihr Gerät zu sperren, senden Sie folgende SMS-Nachricht an Ihr Gerät:  
#LOCK#<Sicherheitscode> (Beispiel: #LOCK#abcd1234)
- Um die Daten auf Ihrem Gerät zu löschen, senden Sie folgende SMS-Nachricht an Ihr Gerät:  
#WIPE#<Zurücksetzungscode> (Beispiel: #WIPE#abcd1234)

## 5. Das Produkt auf dem aktuellen Stand halten

- Automatische Updates** F-Secure Mobile Security enthält einen automatischen Update-Dienst. Damit wird die Virendefinitionsdatenbank der Anwendung regelmäßig aktualisiert. Nur eine aktuelle Virendefinitionsdatenbank schützt Ihr Gerät vor den neuesten Viren. Automatische Updates werden verwendet, nachdem Sie das Produkt aktiviert haben.
- Die Anwendung benötigt für die Updates eine aktive Internetverbindung. Wenn eine Verbindung mit dem Internet verfügbar ist, prüft die Anwendung, wann die Virendefinitionsdatenbank zuletzt aktualisiert wurde, und lädt ggf. neue Updates herunter.
- Manuelle Updates** **Sie können die Anwendung auch manuell aktualisieren:**
1. Browsen Sie zu **Virenschutz** und drücken Sie auf die Auswahl Taste.
  2. Wählen Sie **Jetzt aktualisieren**.
  3. Wählen Sie den Internet-Zugriffspunkt für die Verbindung mit dem Update-Server. Die aktualisierte Virendefinitionsdatenbank wird von der Anwendung heruntergeladen und sofort eingesetzt.
  4. Wenn das Update beendet ist, drücken Sie auf **Ja**, um Ihr Gerät auf Viren zu überprüfen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **Auf Viren scannen** weiter unten.
- Versions-Updates** Wenn eine neue F-Secure Mobile Security-Version verfügbar ist, fordert Sie eine Meldung zum Herunterladen der Version auf. Im Anschluss an die Aktualisierung wird die Anwendung automatisch neu gestartet.

## Technischer Support

Um weitere Informationen zu erhalten, können Sie den *F-Secure Mobile Security* *F-Secure Mobile Anti-Virus for S60 User's Guide* (nur auf Englisch verfügbar) unter <http://mobile.f-secure.com/> herunterladen.

Wenn Sie Fragen zur Anwendung haben, die nicht im Handbuch oder in den Online-Diensten beantwortet werden, können Sie sich an Ihren lokalen F-Secure-Händler oder direkt an die F-Secure Corporation wenden.

---

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

"F-Secure" und das dreieckige Symbol sind eingetragene Marken der F-Secure Corporation. F-Secure-Produktnamen und Symbole/Logos sind entweder Markenzeichen oder eingetragene Marken der F-Secure Corporation. Alle in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Die F-Secure Corporation weist Eigentumsansprüche bezüglich Marken und Namen Dritter zurück. Die F-Secure Corporation ist mit äußerster Sorgfalt um die Genauigkeit der in diesem Handbuch aufgeführten Informationen bemüht. Es wird jedoch keine Haftung für eventuelle Fehler und Auslassungen von Fakten übernommen. Die F-Secure Corporation behält sich das Recht vor, in diesem Handbuch angegebene technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Sofern nicht anders angegeben, sind die in Beispielen verwendeten Unternehmen, Namen und Angaben frei erfunden. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der F-Secure Corporation darf kein Teil dieser Veröffentlichung auf irgendeine Weise und mit irgendwelchen elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendeinen Zweck reproduziert oder übertragen werden.

Dieses Produkt unterliegt eventuell einem oder mehreren F-Secure-Patenten, einschließlich der folgenden:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

