

# F-Secure Mobile Security™ for S60

## 1. Memasang dan Mengaktifkan

**Versi Sebelum Ini** Anda perlu menyahpasang versi F-Secure Mobile Security sebelum ini. Periksa tetapan F-Secure Mobile Security selepas anda memasang versi yang baru.

### Memasang

#### Untuk memasang:

- Muat turun fail pemasangan kepada komputer anda dan gerakkannya kepada peranti,
- Muat turun fail pemasangan kepada komputer anda dan pasang produk melalui Nokia PC Suite, atau
- Muat turun pemasangan secara terus pada peranti anda. Pemasangan bermula secara automatik.

Selepas pemasangan, mulakan semula peranti jika pemasangan meminta anda melakukan sedemikian. Apabila pemasangan bersedia, anda perlu mengaktifkan produk tersebut. Produk ini tidak akan melindungi peranti anda jika anda belum mengaktifkannya.

### Pengaktifan

#### Untuk memulakan pengaktifan:

1. Buka aplikasi. Skrin Selamat Datang akan terpapar.
2. Tekan **Teruskan**.
3. Pilih jenis pengaktifan:
  - Untuk memulakan tempoh penilaian, pilih **Penilaian percuma** sebagai jenis pengaktifan jika ia tersedia dan tekan **Teruskan**, atau
  - Untuk memiliki versi berlesen penuh, pilih **nombor Langganan** sebagai jenis pengaktifan dan tekan **Teruskan**. Masukkan nombor langganan anda dan tekan **OK**.
4. Tekan **Ya** dan pilih pusat akses Internet untuk menyambung kepada perkhidmatan kemas kini dan mula memuat turun kemas kini.  
Aplikasi bersambung kepada perkhidmatan kemas kini dan menyerahkan nombor langganan anda. Semasa kemas kini pertama, aplikasi memuat turun pangkalan data definisi virus yang terkini.
5. Apabila muat turun selesai, terdapat mesej yang memberitahu anda bahawa pendaftaran telah berjaya dan aplikasi tersebut diaktifkan. Tekan **OK** untuk menamatkan pengaktifan.
6. Selepas menamatkan pengaktifan, imbas peranti anda untuk virus bagi memastikan peranti anda adalah bersih. Lihat bahagian **Mengimbas untuk Virus** di bawah.



*Anda harus mengimbas peranti anda apabila aplikasi meminta anda untuk mengimbas.*

## 2. Mengimbas untuk Virus

Aplikasi F-Secure Mobile Security berfungsi di latar belakang dan mengimbas fail anda secara automatik.

1. Jika virus ditemui semasa imbasan masa nyata, satu mesej akan dipaparkan. Tekan **Ya** untuk melihat fail yang dijangkiti, atau **Tidak** untuk menutup dialog.
2. Paparan Jangkitan mengandungi senarai fail dijangkiti pada peranti dan keadaan fail tersebut (sama ada dikuarantin atau dibebaskan).

Untuk melihat lagi butiran mengenai fail yang dijangkiti:

1. Tatal ke fail yang dijangkiti dan tekan kekunci pemilihan.
2. Pilih **Lihat**.
3. Paparan butiran jangkitan memaparkan laluan dan nama fail bagi fail yang dijangkiti dan nama virus yang telah menjangkiti fail tersebut.

### Memproses Fail Yang Djangkiti

**Untuk memproses fail yang dijangkiti:**

1. Dalam paparan Jangkitan, tatal ke fail yang dijangkiti yang anda hendak proses.
2. Tekan kekunci pemilihan.
3. Pilih satu daripada tindakan berikut:
  - **Padam** - padam fail yang dijangkiti. Ini adalah pilihan yang disyorkan. Fail akan dialih keluar sepenuhnya dari peranti anda.
  - **Kuarantin** - kuarantinkan fail yang dijangkiti jika ia belum dikuarantin. Fail terkuarantin adalah terkunci dan tidak boleh mengancam peranti anda apabila F-Secure Mobile Security dihidupkan.
  - **Bebas** - bebaskan fail terkuarantin. Jika anda membebaskan fail, ia tidak akan dikunci lagi. Anda mengaksesnya dengan risiko anda sendiri.

## 3. Mengelakkan Trafik Rangkaian yang Tidak Dibenarkan

Firewall dalam F-Secure Mobile Security berfungsi secara senyap dalam latar belakang. Ia memantau trafik Internet dan rangkaian masuk dan keluar, serta melindungi anda daripada percubaan gangguan. Tahap firewall dipraktikkan membolehkan anda menukar paras perlindungan mengikut keperluan anda dengan segera.


### Memilih Paras Keselamatan

**Untuk memilih paras keselamatan:**

1. Semak imbas kepada **Tetapan** dan tekan kekunci pemilihan.
2. Pilih **Firewall** daripada senarai pemilihan tetapan.
3. Pilih paras firewall yang dikehendaki:
  - **Nafikan Semua** - menyekat semua trafik rangkaian.
  - **Tinggi** - membolehkan aplikasi yang biasa digunakan dan menyekat semua trafik masuk.
  - **Normal** - membolehkan semua sambungan keluar dan menyekat semua trafik masuk.
  - **Benarkan Semua** - benarkan semua trafik rangkaian.
  - **Tersuai** - membolehkan trafik rangkaian berdasarkan peraturan tersuai anda. Untuk mengedit set peraturan tersuai, pilih **Opsyen > Edit peraturan tersuai** apabila paras keselamatan **Tersuai** dipilih.

## 4. Melindungi Maklumat Sulit

Dengan Anti-Kecurian, anda boleh memastikan peranti anda atau data yang disimpan padanya tidak disalah gunakan jika peranti anda dicuri.


-  Oleh sebab kad memori boleh dialih keluar dengan mudah, simpankan maklumat sulit anda dalam memori peranti yang anda boleh mengunci dan mengelap dengan Anti-kecurian.

### Menggunakan Kunci Peranti

Anti-kecurian boleh mengunci peranti anda secara automatik apabila kad SIM dalam peranti ditukar. Peranti yang dikunci boleh dibuka kunci hanya dengan kod kunci anda.

#### Untuk menyediakan kunci peranti:

1. Semak imbas kepada **Tetapan** dan tekan kekunci pemilihan.
2. Pilih **Anti-kecurian** dalam senarai pemilihan tetapan.
3. Masukkan **Kod kunci**. Kod kunci harus sekurang-kurangnya 5 aksara panjang. Simpannya di tempat yang selamat.

-  *Kod kunci anda melindungi tetapan Anti-kecurian. Anda perlu memasukkan kod kunci semasa anda sebelum anda boleh menukar sebarang tetapan Anti-kecurian*

4. Jika anda ingin mengunci peranti anda apabila kad SIM ditukar, pilih **Ya** pada **Kunci apabila SIM ditukar**.

### Menggunakan Anti-kecurian Jauh

Dengan anti-kecurian jauh, anda boleh menghantar mesej teks SMS yang mengandungi kod kunci anda pada peranti anda untuk menguncinya atau mengelap kod untuk mengelap semua maklumat di dalamnya.

#### Untuk menyediakan kunci jauh:

1. Semak imbas kepada **Tetapan** dan tekan kekunci pemilihan.
2. Pilih **Anti-kecurian** dalam senarai pemilihan tetapan.
3. Jika anda ingin untuk boleh mengunci peranti anda dari jauh, ikuti arahan ini:
  - a. Masukkan **Kod kunci** jika anda belum membuatnya lagi.
  - b. Hidupkan **Kunci jauh**.

Peranti yang dikunci boleh dibuka kunci hanya dengan kod kunci anda.

4. Jika anda ingin untuk boleh mengelap peranti anda dari jauh, ikuti arahan ini:
  - a. Masukkan **Kod mengelap**. Kod mengelap perlu sekurang-kurangnya 8 aksara panjang. Simpannya di tempat yang selamat.
  - b. Hidupkan **Mengelap jauh**.

Apabila peranti dilap, semua data yang disimpan padanya dikeluarkan.

#### Untuk mengunci atau mengelap peranti anda dari jauh:

- Untuk mengunci peranti, hantarkan mesej SMS berikut kepada peranti anda:  
#LOCK#<kod kunci> (Contohnya: #LOCK#abcd1234)
- Untuk mengelap peranti, hantarkan mesej SMS berikut kepada peranti anda:  
#WIPE#<kod mengelap> (Contohnya: #WIPE#abcd1234)

## 5. Memastikan Produk Terkemas Kini

### Kemas kini Automatik

F-Secure Mobile Security merangkumi perkhidmatan kemas kinian automatik, yang bermaksud pangkalan data definisi virus dalam aplikasi dikemas kini secara tetap. Hanya pangkalan data definisi virus terkemas kini yang akan melindungi peranti anda daripada virus terkini. Kemas kini automatik adalah dalam penggunaan selepas anda mengaktifkan produk.

Aplikasi memerlukan sambungan Internet yang aktif untuk kemas kini. Apabila sambungan ke Internet tersedia, aplikasi memeriksa bila pangkalan data definisi virus terakhir dikemas kini dan memuat turun kemas kinian baru jika perlu.

### Kemas Kini Manual

**Untuk mengemas kini aplikasi secara manual:**

1. Semak imbas kepada **Perlindungan virus** dan tekan kekunci pemilihan.
2. Pilih **Kemas kini sekarang**.
3. Pilih pusat akses Internet untuk menyambung ke pelayan kemas kini. Aplikasi memuat turun pangkalan data definisi virus terkini dan menggunakannya dengan serta-merta.
4. Apabila kemas kinian telah selesai, tekan **Ya** untuk mengimbas peranti anda untuk virus jika anda digesa untuk berbuat demikian. Lihat bahagian **Mengimbas untuk Virus** di atas.

### Kemas kinian Versi

Apabila versi F-Secure Mobile Security yang baru tersedia, terdapat satu mesej meminta anda memuat turunkannya. Aplikasi akan memula semula secara automatik apabila kemas kini telah lengkap.

## Sokongan Teknikal

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, muat turun *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (boleh didapati dalam Bahasa Inggeris) di <http://mobile.f-secure.com/>

Jika anda mempunyai soalan tentang aplikasi yang tidak dicakupi dalam panduan atau perkhidmatan dalam talian, anda boleh secara terus menghubungi pengedar tempatan F-Secure atau F-Secure Corporation.

---

#### PENAFIAN

"F-Secure" dan simbol segitiga merupakan tanda niaga berdaftar F-Secure Corporation dan nama produk serta simbol/logo F-Secure adalah sama ada tanda niaga atau tanda niaga berdaftar F-Secure Corporation. Semua nama produk yang dirujuk disini adalah tanda niaga atau tanda niaga berdaftar untuk syarikat masing-masing. F-Secure Corporation menafikan kepentingan hak milik dalam tanda-tanda dan nama-nama lain. Walaupun F-Secure Corporation berusaha untuk memastikan ketepatan maklumat ini, F-Secure Corporation tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau kesingkiran fakta yang terkandung di sini. F-Secure Corporation memelihara hak untuk mengubahsuai spesifikasi ternyata dalam dokumen ini tanpanotis awal.

Syarikat, nama dan data digunakan dalam contoh di sini adalah rekaan kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Tiada bahagian dokumen ini boleh dihasilkan semula atau dihantar dalam sebarang bentuk atau sebarang cara, elektronik atau mekanikal, untuk sebarang tujuan, tanpa kebenaran bertulis daripada F-Secure Corporation.

Produk ini mungkin dicakupi oleh satu atau lebih paten F-Secure, termasuk yang di bawah:  
GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Hakcipta © 2009 F-Secure Corporation. Semua hak terpelihara

