

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. Installasjon og aktivering

Tidligere versjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Security. Kontroller innstillingene for F-Secure Mobile Security etter at du har installert den nye versjonen.

Installasjon **Gjør ett av følgende for å installere produktet:**

- Last ned installasjonsfilen til datamaskinen, og flytt den til enheten.
- Last ned installasjonsfilen til datamaskinen, og installer produktet via Nokia PC Suite.
- Last ned installasjonen direkte til enheten. Installasjonen starter automatisk.

Etter installasjonen må du starte enheten på nytt hvis installasjonsprogrammet ber deg om det. Når installasjonen er fullført, må du aktivere produktet. Produktet beskytter ikke enheten før det er aktivert.

Aktivering **Gjør følgende for å starte aktiveringen:**

1. Åpne programmet. Velkomstbildet vises.
2. Trykk på **Fortsett**.
3. Velg en av følgende aktiveringstyper:
 - Hvis du vil starte prøveperioden, velger du **Gratis evaluering** som aktiveringstype, hvis dette alternativet er tilgjengelig, og trykker på **Fortsett**.
 - Hvis du vil ha den fullstendige, lisensierte versjonen, velger du **Abonnementsnummer** som aktiveringstype og trykker på **Fortsett**. Angi abonnementsnummeret, og trykk på **OK**.
4. Trykk på **Ja**, og velg Internett-tilgangspunktet for å koble til oppdateringstjenesten og starte nedlasting av oppdateringer.
Programmet kobler til oppdateringstjenesten og sender abonnementsnummeret ditt. Under den første oppdateringen laster programmet ned den nyeste virusdefinisjonsdatabasen.
5. Når nedlastingen er fullført, vises en melding om at registreringen var vellykket og at programmet er aktivert. Trykk på **OK** for å fullføre aktiveringen.
6. Når du har avsluttet aktiveringen, bør du skanne enheten for virus for å kontrollere at den ikke er infisert. Se avsnittet **Virusskanning** nedenfor.



Du bør skanne enheten hver gang programmet ber deg om det.

2. Virusskanning

F-Secure Mobile Security jobber i bakgrunnen og søker automatisk gjennom filene.

1. En melding vises hvis det blir oppdaget virus under sanntidsskanningen. Trykk på **Ja** for å vise filen(e) som er infisert, eller **Nei** for å lukke dialogboksen.
2. Infeksjoner-visningen inneholder en liste over infiserte filer på enheten samt filens tilstand (enten satt i karantene eller frigitt fra karantene).

Gjør følgende for å se flere detaljer om en infisert fil:

1. Bla deg frem til den infiserte filen, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Vis**.
3. Infeksjonsdetaljer-visningen viser banen til og navnet på den infiserte filen, og navnet på viruset som har infisert filen.

Behandling av infiserte filer

Gjør følgende for å behandle infiserte filer:

1. Velg den infiserte filen du vil behandle, i Infeksjoner-visningen.
2. Trykk på valgtasten.
3. Velg en av følgende handlinger:
 - **Slett** – sletter den infiserte filen. Dette er det anbefalte alternativet. Filen vil bli slettet for godt fra enheten.
 - **Karantene** – setter den infiserte filen i karantene hvis ikke dette allerede er gjort. En fil som er satt i karantene, er låst og kan ikke skade enheten når F-Secure Mobile Security er slått på.
 - **Frigi** – frigir filen som er satt i karantene. Når du frigjør en fil, vil den ikke lenger være låst. Du åpner den på eget ansvar.

3. Forhindre uautorisert nettverkstrafikk

Brannmuren i F-Secure Mobile Security jobber stille i bakgrunnen. Den overvåker innkommende og utgående Internett- og nettverkstrafikk og beskytter mot inntrengingsforsøk. Ved hjelp av de forhåndsdefinerte brannmurnivåene kan du endre beskyttelsesnivået øyeblikkelig etter behov.


Valg av sikkerhetsnivå

Gjør følgende for å velge sikkerhetsnivå:

1. Bla deg frem til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Brannmur** i listen over innstillingsvalg.
3. Velg ønsket brannmurnivå:
 - **Forby alt** – stanser all nettverkstrafikk.
 - **Høy** – tillater de mest brukte programmene og blokkerer all innkommende trafikk.
 - **Normal** – tillater alle utgående tilkoblinger og blokkerer all innkommende trafikk.
 - **Tillat alt** – tillater all nettverkstrafikk.
 - **Egendefinert** – tillater nettverkstrafikk basert på egendefinerte regler. Hvis du vil redigere de egendefinerte reglene, velger du **Alternativer > Endre egendefinerte regler** når sikkerhetsnivået **Egendefinert** er valgt.

4. Beskytte konfidensiell informasjon

Med tyveribeskyttelse kan du være trygg på at enheten og informasjonen som er lagret på den, ikke misbrukes hvis enheten blir stjålet.


 *Ettersom minnekort lett kan fjernes, bør du lagre konfidensiell informasjon i enhetens innebygde minne, som kan låses og slettes med tyveribeskyttelse.*

Bruk av enhetslås

Tyveribeskyttelsen kan automatisk låse enheten når SIM-kortet blir skiftet ut. Når enheten er låst, kan den bare låses opp med låskoden.

Gjør følgende for å konfigurere enhetslås:

1. Bla deg frem til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Tyveribeskyttelse** i listen over innstillingsvalg.
3. Angi en **låskode**. Låskoden må bestå av minst 5 tegn. Oppbevar den på et trygt sted.

 *Låskoden beskytter innstillingene for tyveribeskyttelse. Du må angi gjeldende låskode før du kan endre noen av innstillingene for tyveribeskyttelse.*

4. Hvis du vil låse enheten ved skifte av SIM-kort, velger du **Ja** for **Lås når SIM skiftes**.

Bruk av ekstern tyveribeskyttelse

Med ekstern tyveribeskyttelse kan du sende en tekstmelding med låskoden til enheten for å låse den, eller slettekoden for å slette all informasjon på den.

Gjør følgende for å konfigurere ekstern lås:

1. Bla deg frem til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Tyveribeskyttelse** i listen over innstillingsvalg.
3. Gjør følgende for å kunne låse enheten fra et eksternt sted:
 - a. Angi en **låskode** hvis du ennå ikke har opprettet en.
 - b. Aktiver **Ekstern lås**.

Når enheten er låst, kan den bare låses opp med låskoden.

4. Gjør følgende for å kunne slette innholdet på enheten fra et eksternt sted:
 - a. Angi en **slettekode**. Slettekoden må bestå av minst 8 tegn. Oppbevar den på et trygt sted.
 - b. Aktiver **Ekstern sletting**.

Når innholdet på enheten slettes, blir alle lagrede data på den fjernet.

Gjør følgende for å låse eller slette innholdet på enheten fra et annet sted:

- Hvis du vil låse enheten, sender du følgende tekstmelding til enheten:
#LOCK#<låsode> (for eksempel #LOCK#abcd1234).
- Hvis du vil slette innholdet på enheten, sender du følgende tekstmelding til enheten:
#WIPE#<slettekode> (for eksempel #WIPE#abcd1234).

5. Holde produktet oppdatert

Automatiske oppdateringer

F-Secure Mobile Security inneholder en automatisk oppdateringstjeneste som sørger for at virusdefinisjonsdatabasen i programmet oppdateres regelmessig. Bare en oppdatert virusdefinisjonsdatabase er i stand til å beskytte enheten mot de nyeste virusene. Automatiske oppdateringer blir tatt i bruk etter at du har aktivert produktet.

Programmet krever en aktiv Internett-tilkobling for oppdateringene. Når en tilkobling til Internett er tilgjengelig, kontrollerer programmet når virusdefinisjonsdatabasen ble oppdatert sist, og laster om nødvendig ned nye oppdateringer.

Manuelle oppdateringer

Gjør følgende for å oppdatere programmet manuelt:

1. Bla deg frem til **Virusbeskyttelse**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Oppdater nå**.
3. Velg Internett-tilgangspunktet for å koble til oppdateringsserveren. Programmet laster ned den nyeste virusdefinisjonsdatabasen og tar den umiddelbart i bruk.
4. Når oppdateringen er fullført, trykker du på **Ja** for å skanne enheten for virus, hvis du får spørsmål om dette. Se avsnittet **Virusskanning** ovenfor.

Versjonsoppdateringer

Når en ny versjon av F-Secure Mobile Security er tilgjengelig, vises en melding der du blir bedt om å laste den ned. Programmet starter automatisk på nytt når oppdateringen er fullført.

Teknisk brukerstøtte

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (tilgjengelig på engelsk) fra <http://mobile.f-secure.com/>.

Har du programrelaterte spørsmål som du ikke finner svar på i håndbøkene eller på Internett, kan du kontakte din lokale F-Secure-forhandler eller F-Secure Corporation direkte.

ANSVARSRASKRIVELSE

"F-Secure" og trekantsymbolet er registrerte varemerker tilhørende F-Secure Corporation, og F-Secures produktnavn og symboler/logoer er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende F-Secure Corporation. Alle produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive selskaper. F-Secure Corporation fraskriver seg rettighetsinteresser i andres merker og navn. Selv om F-Secure Corporation har gjort alt for å sikre at disse opplysningene er nøyaktige, tar ikke F-Secure Corporation ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. F-Secure Corporation forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene nevnt i dette dokumentet, uten forvarsel.

Selskaper, navn og andre data som er brukt i eksempler, er oppdiktet hvis ikke annet er oppgitt. Ingen deler av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, elektronisk eller mekanisk, for noe som helst formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra F-Secure Corporation.

Dette produktet kan være omfattet av én eller flere F-Secure-patenter, inkludert følgende:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Med enerett.

