

# F-Secure Mobile Security™ for S60

## 1. 安裝與啓動

**舊版本** 您無需解除安裝 F-Secure Mobile Security 舊版本。安裝新版本後，請檢查 F-Secure Mobile Security 設定。

### 安裝 **安裝步驟：**

- 下載安裝檔案至電腦並移至本裝置，
- 下載安裝檔案至電腦，然後透過 Nokia 電腦端套件安裝本產品，或
- 直接下載安裝檔案至裝置。安裝將會自動啓動。

安裝之後，若提示重新啓動裝置，則依提示操作。安裝準備就緒後，必須啓動產品。如果尚未啓動本產品，則不會保護您的裝置。

### 啓動 **啓動步驟：**

1. 開啓應用程式。將顯示「歡迎」畫面。
2. 按**繼續**。
3. 選擇啓動類型：
  - 如果要開始試用期限，請選擇**免費試用**（如果有）作為啓動類型，然後按**繼續**，或
  - 若要取得完全授權版本，請選擇**訂購編號**作為啓動類型，然後按**繼續**。輸入訂購編號後，按**確定**。
4. 按**是**，選擇網際網存取點以線至新服務，並開始下載新。  
本應用程式將連線至更新服務並提交您的訂購編號。第一次更新時，本應用程式將下載最新病毒定義資料庫。
5. 下載完成後，會有一則訊息通知您已成功註冊，且應用程式已啓動。按**確定**完成啓動。
6. 啓動完成後，掃描裝置上的病毒以確認裝置未受感染。請參閱下面的**病毒掃描**一節。



任何時候應用程式要求掃描時，應掃描您的裝置。

## 2. 病毒掃描

F-Secure Mobile Security 在幕後執行並自動掃描檔案。

1. 如果在即時掃描時發現病毒，電腦將顯示一則訊息。按**是**以檢視受感染的檔案，或按**否**以關閉對話方塊。
2. 「感染」視圖包含裝置上受感染檔案及檔案狀態（已隔離或已釋放）的清單。若要檢視受感染檔案的更多詳細資訊：
  1. 捲動至受感染的檔案，然後按選擇鍵。
  2. 選擇**檢視**。
  3. 感染詳細資訊視圖將顯示受感染檔案的路徑、檔案名稱以及感染檔案的病毒名稱。

### 處理受感染檔案

處理受感染檔案的步驟：

1. 在「感染」視圖中，捲動至要處理的受感染檔案。
2. 按選擇鍵。
3. 選擇以下一個動作：
  - **刪除** - 刪除受感染的檔案。建議使用此選項。檔案將從裝置上完全移除。
  - **隔離** - 隔離尚未隔離的受感染檔案。F-Secure Mobile Security 開啓時，將鎖定隔離的檔案，使其無法損害您的裝置。
  - **釋放** - 釋放已隔離的檔案。檔案釋放後，將不再鎖定。請自行擔負存取檔案的風險。

## 3. 防止未經授權的網路流量

F-Secure Mobile Security 的防火牆在幕後無訊息地執行。它可以監視傳入與傳出的網際網路和網路流量，保護您免遭入侵嘗試的威脅。預定義的防火牆層級允許您根據需要即時變更保護層級。

### 選擇安全性層級

選擇安全性層級的步驟：

1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中，選擇**防火牆**。
3. 選擇所需的防火牆層級：
  - **拒絕所有** - 停止所有網路流量。
  - **高** - 允許最常用的應用程式並封鎖所有傳入流量。
  - **一般** - 允許所有傳出連線並封鎖所有傳入流量。
  - **允許所有** - 允許所有網路流量。
  - **自訂** - 允許符合您自訂規則的網路流量。若要編輯自訂規則集，請選擇**選項 > 編輯自訂規則**，此時需先選擇**自訂**安全性層級。

## 4. 保護機密資訊

透過防竊功能，可在您的裝置遭盜竊時確保該裝置及其儲存的資料不會遭到濫用。



由於記憶卡可輕移除，因此請將您的機密資訊儲存於裝置記憶體中，這樣可透過防竊功能鎖定和抹除裝置。

### 使用裝置鎖定

變更裝置中的 SIM 卡時，防竊功能將自動鎖定您的裝置。鎖定的裝置僅可透過鎖定代碼解除鎖定。

#### 設定裝置鎖定的步驟：

1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中選擇**防竊**。
3. 輸入**鎖定代碼**。鎖定代碼最少需包括 5 個字元。將代碼儲存於安全位置。



鎖定代碼可保護防竊功能設定。需輸入目前的鎖定代碼後，方可變防竊功能設定。

4. 若要在變更 SIM 卡後鎖定裝置，請在**變更 SIM 卡後鎖定**中選擇**是**。

#### 使用遠端防竊

透過遠端防竊功能，您可傳送包含鎖定代碼或抹除代碼的簡訊文字訊息至您的裝置，以鎖定裝置或抹除裝置上的所有資訊。

#### 設定遠端鎖定的步驟：

1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中，選擇**防竊**。
3. 若要遠端鎖定您的裝置，請遵循以下指示：
  - a. 輸入**鎖定代碼**（如果尚未建立）。
  - b. 開啓**遠端鎖定**。

鎖定的裝置僅可透過鎖定代碼解除鎖定。

4. 若要遠端抹除您的裝置，請遵循以下指示：
  - a. 輸入**抹除代碼**。抹除代碼最少需包括 8 個字元。將代碼儲存於安全位置。
  - b. 開啓**遠端抹除**。抹除裝置時，會移除裝置上儲存的所有資。

#### 遠端鎖定或抹除裝置的步驟：

- 如果要鎖定裝置，請傳送以下簡訊訊息至您的裝置：  
#LOCK#< 鎖定代碼 > (例如：#LOCK#abcd1234)
- 如果要抹除裝置，請傳送以下簡訊訊息至您的裝置：  
#LOCK#< 抹除代碼 > (例如：#WIPE#abcd1234)

## 5. 將產品保持在最新狀態

#### 自動更新

F-Secure Mobile Security 包含自動更新服務，這表示應用程式的病毒定義資料庫會定期更新。只有最新的病毒定義資料庫才可保護您的裝置不受最新病毒攻擊。啓動產品後會使用自動更新。

本應用程式若要更新，網際網路連線必須處於啓用狀態。可連線網際網路時，應用程式會檢查病毒定義資料庫上一次更新的時間，並在必要時下載最新更新。

#### 手動更新

##### 手動更新應用程式的步驟：

1. 瀏覽至**病毒防護**，然後按選擇鍵。
2. 選擇**立即更新**。
3. 選擇網際網路存取點，以連線至更新伺服器。應用程式下載並立即使用最新的病毒定義資料庫。
4. 更新完成後，若提示掃描裝置中的病毒，則按**是**執行此作業。請參閱上文**病毒掃描**一節。

**版本更新** 有最新 **F-Secure Mobile Security** 版本可用時，會顯示一則訊息詢問您是否下載該版本。更新完成後，本應用程式自動重新啓動。

## 技術支援

如需更多資訊，請下載 *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* ( 英文版 )，網址：<http://mobile.f-secure.com/>

如果您對應用程式有疑問，且手冊或線上服務均未能解答，您可連絡本地 **F-Secure** 經銷商或直接連絡 **F-Secure Corporation**。

---

### 免責聲明

「**F-Secure**」和三角形符號為 **F-Secure Corporation** 的註冊商標，**F-Secure** 的產品名稱和符號 / 標誌為 **F-Secure Corporation** 的商標或註冊商標。本文所述所有產品名稱皆為其各自公司的商標或註冊商標。**F-Secure Corporation** 對非本公司的商標和產品名稱，不具有所有權。儘管 **F-Secure Corporation** 已盡力確保資訊準確，但對本文所述事實的任何錯誤或疏漏概不負責。**F-Secure Corporation** 保留不事先通知即修改本文所述規格之權利。

除非另有說明，本文範例中所述公司、名稱和資料皆為虛構。未經 **F-Secure Corporation** 書面許可，不得基於任何目的以任何電子或機械的形式或方式複製或傳輸本文的任何內容。

本產品受一項或多項 **F-Secure** 專利保護，包括：

GB2353372、GB2366691、GB2366692、GB2366693、GB2367933、GB2368233、GB2374260

版權所有 2009 **F-Secure Corporation**。保留所有權利

