

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. 安装与激活

旧版本 您无需卸载 F-Secure Mobile Security 旧版本。安装 F-Secure Mobile Security 新版本后检查其设置。

安装 若要安装，请执行以下步骤：

- 下载安装文件到计算机，并将其移动到装置上，
- 下载安装文件到计算机，并通过 **Nokia PC Suite** 安装产品，或
- 直接下载安装文件到装置。安装会自动开始。

安装完成后，如果安装程序提示，则重新启动装置。安装准备就绪后需要激活产品。如果未经激活，产品不会保护您的装置。

激活 若要开始激活，请执行以下步骤：

1. 打开应用程序。将显示“欢迎”画面。
2. 按**继续**。
3. 选择激活类型：
 - 若要开始试用期，请在**免费试用**可用时将其选为激活类型，并按**继续**，或
 - 若要获得完全授权的版本，请选择**订购编号**作为激活类型，并按**继续**。输入您的订购编号，并按**确定**。
4. 按**是**选择互联网接入点连接至更新服务，并启动下载更新。
将应用程序连接至更新服务，并提交您的订购编号。首次更新时，应用程序会下载最新的病毒定义数据库。
5. 下载完成时，系统将发送消息通知您已成功注册，且应用程序已激活。单击**确定**完成激活。
6. 完成激活后，请对装置运行病毒扫描，以确保装置无病毒。请参阅下面的**病毒扫描**章节。



每次应用程序提示时都应扫描装置。

2. 病毒扫描

F-Secure Mobile Security 将在后台运行并自动扫描您的文件。

1. 如果在实时扫描时发现病毒，则会显示一条消息。按**是**以查看受感染文件，或按**否**以关闭对话框。
2. 感染视图中包含装置上受感染文件的列表和文件状态（已隔离或已释放）。若要查看有关受感染文件的详细信息，请执行以下步骤：
 1. 滚动至受感染文件，并按选择键。
 2. 选择**查看**。
 3. 感染详细信息视图将显示受感染文件的路径和文件名，及文件所感染的病毒名称。

处理受感染文件

若要处理受感染文件，请执行以下步骤：

1. 在感染视图中，滚动至要处理的受感染文件。
2. 按选择键。
3. 选择执行以下一项操作：
 - **删除** - 删除受感染文件。建议使用此选项。文件将从装置中完全删除。
 - **隔离** - 隔离尚未隔离的受感染文件。隔离的文件将会锁定，在 F-Secure Mobile Security 开启时无法损坏您的装置。
 - **释放** - 释放隔离的文件。如果释放文件，则不会再锁定该文件。您需自行承担访问该文件的风险。

3. 防止未经授权的网络流量

F-Secure Mobile Security 中的防火墙在后台隐密地工作。它会监视传入和传出的互联网和网络流量，以阻止入侵尝试。预定义的防火墙级别可让您根据需要即时更改防护级别。

选择安全性级别

若要选择安全性级别，请执行以下步骤：

1. 浏览至**设置**并按选择键。
2. 从设置选择列表中选择**防火墙**。
3. 选择所需的防火墙级别：
 - **拒绝全部** - 停止所有网络流量。
 - **高** - 允许最常用的应用程序，阻止所有传入流量。
 - **一般** - 允许所有传出连接，阻止所有传入流量。
 - **允许所有** - 允许所有网络流量。
 - **自定义** - 基于自定义规则允许网络流量。若要编辑自定义规则集，请在选择自定义安全性级别后，选择**选项 > 编辑自定义规则**。

4. 保护机密信息

通过防盗功能，您可确保装置被盗后，装置及其存储的数据不会遭到不当使用。



由于内存卡可以轻易地移除，因此，请将机密信息存储在可通过防盗功能锁定和擦除的装置内存中。

使用装置锁定

防盗功能可在更改装置中的 SIM 卡时自动锁定装置。可使用锁定代码解锁已锁定的装置。

若要设置装置锁定，请执行以下步骤：

1. 浏览至 [设置](#) 并按选择键。
2. 从设置选择列表中选择 [防盗](#)。
3. 输入 [锁定代码](#)。锁定代码至少需包含 5 个字符。请保存在安全的地方。



锁定代码可保护防盗设置。更改任何防盗设置前，均必须输入您当前的锁定代码。

4. 若要在更改 SIM 卡时锁定装置，请在 [更改 SIM 卡时锁定](#) 中选择 [是](#)。

使用远程防盗

通过远程防盗功能，您可以发送含锁定代码或擦除代码的短消息至装置，以锁定或擦除装置中的所有信息。

若要设置远程锁定，请执行以下步骤：

1. 浏览至 [设置](#) 并按选择键。
2. 从设置选择列表中选择 [防盗](#)。
3. 若要远程锁定您的装置，请遵照以下指示：
 - a. 输入 [锁定代码](#)（如果尚未创建）。
 - b. 开启 [远程锁定](#)。
可使用锁定代码解锁已锁定的装置。
4. 若要远程擦除您的装置，请遵照以下指示：
 - a. 输入 [擦除代码](#)。擦除代码至少需包含 8 个字符。请保存在安全的地方。
 - b. 开启 [远程擦除](#)。
擦除装置时，将删除存储在装置上的所有数据。

若要远程锁定或擦除装置，请执行以下操作：

- 若要锁定装置，请发送以下短消息至装置：
#LOCK#< 擦除代码 >（例如：#LOCK#abcd1234）
- 若要擦除装置，请发送以下短消息至装置：
#WIPE#< 擦除代码 >（例如：#WIPE#abcd1234）

5. 保持产品处于最新状态

自动更新

F-Secure Mobile Security 包括自动更新服务，这表示应用程序中的病毒定义数据库将定期更新。只有最新的病毒定义数据库，才可保护装置免遭最新的病毒感染。激活产品后，即可使用自动更新。

应用程序更新时，互联网连接必须处于活动状态。互联网连接可用时，应用程序会检查病毒定义数据库上次更新的时间，并在必要时下载新的更新程序。

手动更新

若要手动更新应用程序，请执行以下步骤：

1. 浏览至 [病毒防护](#) 并按选择键。
2. 选择 [立即更新](#)。
3. 选择互联网接入点以连接至更新服务器。应用程序会下载并立即使用最新的病毒定义数据库。
4. 更新完成后，如有提示，请按 [是](#) 对装置运行病毒扫描。请参阅上述 [病毒扫描](#) 章节。

版本更新

F-Secure Mobile Security 有可用的新版本时，将发送消息提示您下载。更新完成后，应用程序将自动重新启动。

技术支持

要了解详细信息，请在 <http://mobile.f-secure.com/> 下载 *F-Secure Mobile Security for S60 User' s Guide*（英文版）

如果指南或在线服务未能解答您关于应用程序的疑问，则可联系当地 F-Secure 经销商或直接联系 F-Secure Corporation。

免责声明

"F-Secure" 和三角符号为 F-Secure Corporation 的注册商标，F-Secure 产品名称及符号 / 徽标均为 F-Secure Corporation 的商标或注册商标。本文所述的所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。F-Secure Corporation 对于非本公司的商标和名称，不具有所有权。尽管 F-Secure Corporation 已尽力确保本文信息准确，但对其中所含错误或信息遗漏不承担责任。F-Secure Corporation 保留修改本文所述技术规范的权利，恕不另行通知。

除非另有说明，本文范例中提及的公司、名称和数据均为虚构。未经 F-Secure Corporation 书面同意，不得通过电子或机械形式，出于任何目的复制或散布本文的任何内容。

本产品可能受一项或多项 F-Secure 专利保护，包括：

GB2353372、GB2366691、GB2366692、GB2366693、GB2367933、GB2368233、GB2374260

版权所有 2009 F-Secure Corporation。保留所有权利

