

F-Secure Mobile Security™ for S60

١. التثبيت والتنشيط

الإصدار السابق لن تحتاج إلى إلغاء تثبيت الإصدار السابق من برنامج F-Secure Mobile AntiVirus. تحقق من إعدادات برنامج F-Secure Mobile Security بعد تثبيت الإصدار الجديد.

التثبيت

- قم بتحميل ملف التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر، ثم نقله إلى الجهاز، أو
- قم بتحميل ملف التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتثبيت المنتج من خلال Nokia PC Suite، أو
- قم بتحميل ملف التثبيت مباشرةً إلى الجهاز الخاص بك. تبدأ عملية التثبيت تلقائيًا.

بعد اكتمال التثبيت، قم بإعادة تشغيل الجهاز إذا طالتك عملية التثبيت بالقيام بذلك. عندما يكون التثبيت جاهزًا، يجب تنشيط المنتج. لا يعمل المنتج على حماية الجهاز الخاص بك إذا لم يتم تنشيطه.

التنشيط

بدء عملية التنشيط:

١. افتح التطبيق. تظهر شاشة الترحيب.
 ٢. اضغط **متابعة**.
 ٣. حدد نوع التنشيط:
 - لتنشيط المنتج أثناء نشاط ميزة مضاد السرقة فقط، حدد **مضاد السرقة فقط** كنوع التنشيط واضغط **متابعة**.
 - للحصول على الإصدار المرخص بشكل كامل، قم بتحديد **رقم الاشتراك** كنوع التنشيط، ثم اضغط **متابعة**. أدخل رقم الاشتراك، ثم اضغط **موافق**.
 ٤. اضغط **نعم**، وحدد نقطة الوصول للإنترنت للاتصال بخدمة التحديث وبدء تحميل التحديثات. يقوم التطبيق بالاتصال بخدمة التحديث وإرسال رقم الاشتراك الخاص بك. أثناء إجراء عملية التحديث الأولى، يقوم التطبيق بتحميل أحدث قاعدة بيانات لتعريفات الفيروسات.
 ٥. بعد تحميل المنتج لكل التحديثات اللازمة، يكتمل التطبيق. اضغط **متابعة** لإنهاء عملية التنشيط. بعد إنهاء عملية التنشيط، قم بمسح الجهاز بحثًا عن فيروسات وذلك للتأكد من خلو جهازك من الفيروسات. راجع القسم **إجراء مسح بحثًا عن الفيروسات** الموجود أدناه.
- i** يجب إجراء مسح للجهاز في أي وقت يطلب منك الجهاز القيام بذلك.

٢. إجراء مسح بحثًا عن الفيروسات

يعمل برنامج F-Secure Mobile Security في الخلفية ويقوم بمسح الملفات بشكل تلقائي.

١. يقوم F-Secure Mobile Security بإعلامك في حالة العثور على فيروس أثناء إجراء مسح في الوقت الفعلي. اضغط **نعم** لعرض الملفات المصابة فورًا أو **لا** لعرضها فيما بعد.
 ٢. تتضمن طريقة عرض الإصابات قائمة بالملفات المصابة الموجودة على الجهاز وإذا ما كان الملف تم عزله أو تم تحريره حاليًا.
- عرض مزيد من التفاصيل حول أحد الملفات المصابة:
١. قم بالتمرير إلى الملف المصاب، ثم اضغط مفتاح التحديد.
 ٢. حدد **عرض**.
 ٣. يتم من خلال طريقة العرض "تفاصيل الإصابة" عرض مسار الملف المُصاب واسمه واسم الفيروس الذي أصاب الملف.
- إذا كنت تستخدم Windows Mobile الإصدار Professional أو Classic، اضغط **إظهار التفاصيل**.
 - إذا كنت تستخدم Windows Mobile Standard، حدد **القائمة** <إظهار التفاصيل>.

معالجة الملفات المصابة

لمعالجة الملفات المصابة:

١. في عرض الإصابات، قم بالتمرير إلى الملف المصاب الذي تريد معالجته.
 ٢. اضغط مفتاح التحديد.
 ٣. اختر أحد الإجراءات التالية:
- **حذف** - لحذف الملف المصاب. هذا هو الخيار الموصى به. ستتم إزالة الملف تمامًا من على جهازك.
 - **عزل ونسخ احتياطي** - لعزل الملف المصاب ونسخه احتياطيًا إذا لم يكن قد تم عزله ونسخه احتياطيًا بالفعل. يتم تأمين الملف المعزول والمنسوخ احتياطيًا ولا يتمكن من إلحاق الضرر بجهازك وذلك عندما يكون F-Secure Mobile Security في وضع التشغيل.
 - **تحرير** - لتحرير الملف المعزول والمنسوخ احتياطيًا. إذا قمت بتحرير أحد الملفات، لن يصبح مؤمنًا بعد ذلك. ويمكنك الوصول إليه ولكن على مسؤوليتك الشخصية.

٣. منع حركات مرور الشبكة التي لم تتم مصادقتها

يعمل جدار الحماية المُضمّن في تطبيق F-Secure Mobile Security في الخلفية بدون حدوث مشكلات. ويقوم بمراقبة حركة مرور الإنترنت والشبكة الصادرة والواردة، وكذلك حمايتك من محاولات الاقتحام. تتيح لك مستويات جدار الحماية المحددة مسبقًا إمكانية تغيير مستوى الحماية وفقًا لاحتياجاتك.

لتحديد مستوى الأمان:

تحديد مستوى الأمان

١. قم بالاستعراض إلى **إعدادات**، ثم اضغط مفتاح التحديد.
 ٢. حدد **جدار الحماية** من قائمة تحديد الإعدادات.
 ٣. حدد مستوى جدار الحماية المطلوب:
- **وقف الكل** - لإيقاف كافة حركات المرور الخاصة بالشبكة.
 - **عالي** - السماح للتطبيقات المستخدمة بكثرة ومنع كافة حركات المرور الواردة.
 - **عادي** - السماح لكافة الاتصالات الصادرة ومنع كافة حركات المرور الواردة.
 - **سماح لكل** - السماح لكافة حركات المرور الخاصة بالشبكة.
 - **مخصص** - السماح بكافة حركات المرور عبر الشبكة استنادًا إلى قواعد التخصيص التي قمت بوضعها. لتحرير مجموعة القواعد المخصصة، حدد **خيارات** <تحرير قواعد مخصصة> عند تحديد مستوى الأمان **مخصص**.

٤. حماية المعلومات السرية

يمكنك من خلال استخدام مضاد السرقة، التأكد من عدم إساءة استعمال الجهاز أو البيانات المخزنة عليه في حالة سرقة الجهاز.

i نظرًا لأنه يمكن إزالة بطاقات الذاكرة بسهولة، قم بتخزين المعلومات السرية الخاصة بك في ذاكرة الجهاز التي يمكنك تأمينها ومسحها باستخدام ميزة مضاد السرقة.

يمكن لميزة مضاد السرقة تأمين الجهاز الخاص بك تلقائيًا أثناء القيام بتغيير بطاقة SIM في الجهاز. لا يمكن إلغاء تأمين الجهاز المؤمن إلا باستخدام رمز التأمين الخاص بك.

استخدام تأمين الجهاز

لإعداد تأمين الجهاز:

١. قم بالاستعراض إلى إعدادات، ثم اضغط مفتاح التحديد.
٢. حدد **مضاد السرقة** في قائمة تحديد الإعدادات.
٣. أدخل **رمز التأمين**. يجب ألا يقل طول رمز التأمين عن ٥ أحرف. احرص على تخزين هذا الرمز في مكان آمن.

i يعمل رمز التأمين الخاص بك على حماية إعدادات مضاد السرقة. يجب أن تقوم بإدخال رمز التأمين الحالي الخاص بك حتى تتمكن من تغيير أية إعدادات لميزة مضاد السرقة.

٤. إذا كنت تريد تأمين الجهاز الخاص بك عند تغيير بطاقة SIM، حدد نعم على الخيار تأمين عند تغيير بطاقة SIM.

باستخدام مضاد السرقة عن بُعد، يمكنك إرسال رسالة نصية SMS إلى جهازك، تلك الرسالة التي تشتمل على رمز التأمين لتحديد موقعه أو تأمينه أو تشتمل على رمز المسح لمسح كل المعلومات الموجودة عليه.

استخدام مضاد السرقة عن بُعد

لإعداد التأمين عن بُعد:

١. قم بالاستعراض إلى إعدادات، ثم اضغط مفتاح التحديد.
٢. حدد **مضاد السرقة** في قائمة تحديد الإعدادات.
٣. إذا أردت أن تتمكن من تأمين الجهاز الخاص بك عن بُعد، اتبع التعليمات التالية:
 - أ. أدخل رمز التأمين إذا لم تكن قد قمت بإنشائه حتى الآن.
 - ب. قم بتشغيل تأمين بعيد.لا يمكن إلغاء تأمين الجهاز المؤمن إلا باستخدام رمز التأمين الخاص بك.
٤. إذا أردت أن تتمكن من مسح الجهاز الخاص بك عن بُعد، اتبع التعليمات التالية:
 - أ. أدخل **رمز المسح**. يجب ألا يقل طول رمز المسح عن ٨ أحرف. احرص على تخزين هذا الرمز في مكان آمن.
 - ب. قم بتشغيل **مسح عن بُعد**.عند مسح الجهاز، تتم إزالة كافة البيانات المخزنة عليه.

لتأمين الجهاز أو مسحه عن بُعد:

قم بإرسال الرسالة النصية SMS التالية إلى جهازك.

- لتأمين الجهاز، أرسل:
<رمز التأمين>#LOCK# (على سبيل المثال: #LOCK#abcd1234)
- لمسح الجهاز، أرسل:
<رمز المسح>#WIPE# (على سبيل المثال: #WIPE#abcd1234)
- لتحديد موقع الجهاز، أرسل:
<رمز التأمين>#LOCATE# (على سبيل المثال: #LOCATE#abcd1234)

i لا تقوم وظيفة الحماية ضد السرقة بتخزين أية بيانات تتعلق بالموقع، فالمعلومات التي تتعلق بالموقع هي فقط تلك المعلومات الموجودة في رسالة SMS التي تم إرسالها إليك.

٥. حماية عملية استعراض الويب

تعمل وظيفة حماية الاستعراض من مواقع الويب التي يمكنها سرقة معلوماتك الشخصية، منها أرقام بطاقات الائتمان ومعلومات حساب المستخدم وكلمات المرور.

تقوم وظيفة حماية الاستعراض بالتحقق من مواقع الويب التي تقوم باستعراضها باستخدام المستعرض الافتراضي بجهازك. أما إذا استخدمت أي مستعرض خاص بجهة أخرى، فإن حماية الاستعراض لن تحمي عملية الاستعراض التي تقوم بها.

i قم بإيقاف تشغيل مستعرض الويب ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة قبل أن تبدأ في استخدام حماية الاستعراض.

لتشغيل حماية الاستعراض:

١. قم بالاستعراض إلى إعدادات، ثم اضغط مفتاح التحديد.
 ٢. حدد **حماية الاستعراض** في قائمة تحديد الإعدادات.
 ٣. قم بتشغيل **حماية الاستعراض**.
 ٤. **الشبكة المراد استخدامها**، حدد ما إذا كنت تريد استخدام حماية الاستعراض طوال الوقت أو فقط عند استعراض الويب على شبكة المشغل الخاصة بك.
- حدد **المشغل الخاص بي فقط** لاستخدام حماية الاستعراض فقط عند استخدام شبكة المشغل الخاصة بك.
 - حدد إعداد **جميع المشغلين** لضمان تشغيل الحماية عند سفرك وخارج شبكة المشغل الخاصة بك.

يمكن لحماية الاستعراض إرسال معلومات عن مواقع الويب التي تشتمل على محتوى ضار للتحليل تلقائيًا للحفاظ على جودة الخدمة. يمكنك اختيار أية معلومات تريد تقديمها للتحليل.

وضع الخصوصية

لتغيير وضع الخصوصية:

١. قم بالاستعراض إلى إعدادات، ثم اضغط مفتاح التحديد.
 ٢. حدد إعدادات **أخرى** في قائمة تحديد الإعدادات.
 ٣. في وضع الخصوصية، حدد
- حدد **الإحصائيات فقط** لتقديم إحصائيات حماية الاستعراض فقط ومعلومات الاتصال بالملقم.
 - حدد **سماح لكل** لتقديم الإحصائيات والمعلومات عن مواقع الويب التي لم يتم تحليلها أو لا تحتوي على محتوى ضار.
- i** للحصول على أفضل جودة خدمة، نوصي بالبقاء على وضع الخصوصية سماح لكل.

تقديم المعلومات التي لا تتضمن خصوصيتك.

بالرغم من أن المعلومات المقدمة قد تعد شخصية تحت بعض السلطات القضائية، تتم حماية خصوصيتك أثناء العملية. نقوم بنقل المعلومات بشكل آمن ونقوم بإزالة أية معلومات شخصية غير ضرورية كما أن معالجة المعلومات تتم دون الكشف عن الهوية بطريقة مجمعة. بالتالي، فهذه المعلومات لا يمكن أن تدل عليك بأي حال من الأحوال. لا تتضمن المعلومات المطلوب منك تقديمها معلومات حساباتك أو معلومات عنوان IP أو معلومات الترخيص. نعرز حماية خصوصيتك باستخدام التشفير عند نقل المعلومات.

تستخدم المعلومات المقدمة لتحسين قدرات حماية الخدمات والمنتجات الخاصة بنا.

بيان الخصوصية

٦. الحفاظ على المنتج محدث

تحديثات تلقائية
يشتمل F-Secure Mobile Security على خدمة التحديث التلقائي، الأمر الذي يعني القيام بتحديث قاعدة بيانات تعريفات الفيروسات الموجودة بالتطبيق بصفة منتظمة. تعمل فقط قاعدة بيانات تعريفات الفيروسات المحدثة بشكل دائم على حماية جهازك ضد أحدث الفيروسات. ويمكنك استخدام خدمة التحديثات التلقائية بعد تنشيط المنتج.

يتطلب التطبيق وجود اتصال إنترنت نشط للحصول على التحديثات. في حالة توفر الاتصال بالإنترنت، يتحقق التطبيق من تاريخ آخر تحديث لقاعدة بيانات تعريفات الفيروسات، ثم يقوم بتحميل تحديثات جديدة إذا لزم الأمر.

لتحديث التطبيق يدويًا:

١. قم بالاستعراض إلى **الحماية من الفيروسات**، ثم اضغط مفتاح التحديث.
٢. حدد **تحديث الآن**.
٣. حدد نقطة الوصول للإنترنت للاتصال بلقم التحديث. يقوم التطبيق بتحميل أحدث قواعد بيانات تعريفات الفيروسات ويبدأ باستخدامها في الحال.
٤. عند انتهاء عملية التحديث، اضغط نعم لمسح الجهاز بحثًا عن فيروسات وذلك في حالة مطالبتك بالقيام بذلك. راجع القسم **إجراء مسح بحثًا عن الفيروسات** الموجود أعلاه.

في حالة توفر إصدار جديد من ، تظهر رسالة تطالبك بتحميله. تتم إعادة تشغيل التطبيق تلقائيًا عند اكتمال التحديث.

التحديثات اليدوية

تحديثات الإصدار

الدعم الفني

تعرض طريقة العرض الرئيسية لواجهة المستخدم نظرة عامة على الأمان والحالة الحالية للتطبيق. إذا أشارت الحالة إلى أن جهازك لم تتم حمايته، اتبع هذه الإرشادات:

١. قم بالاستعراض إلى نظرة عامة على الأمان واضغط مفتاح التحديث.
٢. حدد العنصر في رمز الحالة باللون الأحمر أو الأصفر وحدد مفتاح التحديد لحل المشكلة.

لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المستخدم لبرنامج *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (متوفر باللغة الإنجليزية) من على الموقع <http://mobile.f-secure.com/>

إذا كان لديك أية استفسارات حول التطبيق لم يتم تناولها في الدلائل أو في الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت، يمكنك الاتصال بموزع F-Secure المحلي أو بشركة F-Secure Corporation مباشرةً.

إخلاء المسؤولية

تعتبر علامة "F-Secure" ورمز المثلث علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة F-Secure Corporation، كما تعد أسماء منتجات F-Secure والرموز/الشعارات الخاصة بها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة F-Secure Corporation. وتعتبر جميع أسماء المنتجات المشار إليها في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات الخاصة بها. تخلي شركة F-Secure Corporation مسؤوليتها عن ملكية العلامات والأسماء الخاصة بالشركات الأخرى. كما تخلي شركة F-Secure Corporation مسؤوليتها عما قد يرد بهذا المستند من أخطاء أو حذف للحقائق رغم الجهود الفائقة التي تبذلها شركة F-Secure Corporation لضمان دقة هذه المعلومات. تحتفظ شركة F-Secure Corporation بالحق في تعديل المواصفات الواردة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

جميع الشركات والأسماء والبيانات المستخدمة في الأمثلة الواردة في هذا المستند غير حقيقية ما لم يُصرح بغير ذلك. غير مصرح بنسخ أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بآلة وسيلة، سواء إلكترونية أو آلية، لأي غرض كان، بدون الحصول على إذن كتابي واضح من شركة F-Secure Corporation.

قد يكون هذا المنتج خاضعًا لأحد حقوق براءات الاختراع المسجلة لشركة F-Secure، بما في ذلك ما يلي:

GB2374260 • GB2368233 • GB2367933 • GB2366693 • GB2366692 • GB2366691 • GB2353372

حقوق النشر © لعام ٢٠٠٩ لشركة F-Secure Corporation. كافة الحقوق محفوظة

