

# F-Secure Mobile Security™ for S60

## 1. 安裝和啓動

**舊版本** 無需解除安裝 F-Secure Mobile Anti-Virus 舊版本。安裝 F-Secure Mobile Security 新版本後，請檢查其設定。

**安裝** **安裝步驟：**

- 下載安裝檔案至電腦，並將其移至本裝置，
- 下載安裝檔案至電腦，並使用 Nokia PC Suite 安裝本產品，或
- 直接下載安裝檔案至裝置。安裝將自動開始。

安裝完成後，如果安裝程式提示，則重新啓動裝置。安裝準備就緒後，必須啓動產品。如果未啓動產品，則產品不會保護您的裝置。

**啓動** **啓動步驟：**

1. 開啓應用程式。電腦將顯示「歡迎」畫面。
2. 按**繼續**。
3. 選擇啓動類型：
  - 若要啓動產品但僅使用防竊功能，請選擇**僅限防竊**作為啓動類型，然後按**繼續**。
  - 若要取得完整授權版，請選擇**訂閱編號**作為啓動類型，然後按**繼續**。輸入訂閱編號並按**確定**。
4. 按**是**並選擇互聯網存取點以連線至更新服務，然後開始下載更新。  
本應用程式將連線至更新服務並提交您的訂閱編號。第一次更新時，本應用程式將下載最新病毒碼數據庫。
5. 產品下載所有必要更新後，應用程式即具有完整功能。按**繼續**以完成啓動。  
啓動完成後，掃描裝置上的病毒以確保裝置未受感染。請參閱以下**病毒掃描**一節。



任何時候應用程式要求掃描時，應掃描您的裝置。

## 2. 病毒掃描

F-Secure Mobile Security 在幕後作業並自動掃描檔案。

1. F-Secure Mobile Security 會在即時掃描發現病毒時通知您。按**是**以檢視受感染檔案，或按**否**以稍後檢視。
2. 「感染」視圖包含裝置上受感染檔案及檔案目前是否已隔離或已釋放的清單。

若要檢視受感染檔案的更多詳細資訊：

1. 捲動至受感染檔案並按選擇鍵。
2. 選擇**視圖**。
3. 感染詳細資訊視圖將顯示受感染檔案的路徑、檔案名稱以及感染檔案的病毒名稱。

### 處理受感染檔案

**處理受感染檔案的步驟：**

1. 在「感染」視圖中，捲動至要處理的受感染檔案。
2. 按選擇鍵。
3. 選擇執行下列一個動作：
  - **刪除** - 刪除受感染的檔案。建議使用此選項。該檔案將從裝置中完全移除。
  - **隔離** - 隔離尚未隔離的受感染檔案。F-Secure Mobile Security 開啓時，電腦將鎖定隔離的檔案，使其無法損害您的裝置。
  - **釋放** - 釋放隔離的檔案。如果釋放檔案，將不再鎖定該檔案。您自行承擔存取該檔案的風險。

## 3. 防止未經授權的網絡流量

F-Secure Mobile Security 的防火牆在幕後無訊息地執行。它可以監視內送與外送的互聯網和網絡流量，保護電腦免遭入侵嘗試的威脅。預定義的防火牆等級允許您根據需要變更保護等級。


### 選擇安全等級

**選擇安全等級的步驟：**

1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中，選擇**防火牆**。
3. 選擇所需防火牆等級：
  - **拒絕所有** - 停止所有網絡流量。
  - **高** - 允許最常用的應用程式並封鎖所有內送流量。
  - **一般** - 允許所有外送連線並封鎖所有內送流量。
  - **允許所有** - 允許所有網絡流量。
  - **自訂** - 根據自訂規則允許網絡流量。若要編輯自訂規則集，請選擇**選項 > 編輯自訂規則**，此時需先選擇**自訂**安全等級。

## 4. 保護機密資訊

透過防竊功能，可在您的裝置失竊時確保該裝置及其儲存的數據不會遭到濫用。


 由於記憶卡可輕易移除，請將您的機密資訊儲存於可以使用防竊功能鎖定和抹除的裝置記憶體中。

### 使用裝置鎖定

變更裝置中的 SIM 卡時，防竊功能將自動鎖定裝置。鎖定的裝置僅可透過鎖定代碼解除鎖定。

設定裝置鎖定的步驟：

1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中，選擇**防竊**。
3. 輸入**鎖定代碼**。鎖定代碼最少需包含 5 個字元。請將其儲存於安全位置。

 鎖定代碼可保護防竊功能設定。輸入目前的鎖定代碼後，才可變更防竊功能設定。

4. 若要在變更 SIM 卡後鎖定裝置，請在**變更 SIM 後鎖定**中選擇**是**。

### 使用遠端防竊

使用遠端防竊功能，您可傳送簡訊文字訊息至您的裝置，在其中包含尋找或鎖定裝置的鎖定代碼，或抹除裝置上所有資訊的抹除代碼。

設定遠端鎖定的步驟：

1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中，選擇**防竊**。
3. 若要遠端鎖定裝置，請遵照以下說明：
  - a. 輸入**鎖定代碼**（如果尚未建立）。
  - b. 開啓**遠端鎖定**。鎖定的裝置僅可透過鎖定代碼解除鎖定。
4. 若要遠端抹除裝置，請遵照以下說明：
  - a. 輸入**抹除代碼**。抹除代碼最少需包括 8 個字元。將代碼儲存於安全位置。
  - b. 開啓**遠端抹除**。抹除裝置後，會移除裝置上儲存的所有數據。

遠端鎖定或抹除裝置的步驟：

傳送以下簡訊文字訊息至您的裝置。


- 若要鎖定裝置，請傳送：  
#LOCK#<lock code>（例如：#LOCK#abcd1234）
- 若要抹除裝置，請傳送：  
#WIPE#<wipe code>（例如：#WIPE#abcd1234）
- 若要尋找裝置，請傳送：  
#LOCATE#<lock code>（例如：#LOCATE#abcd1234）

 「防竊」功能不會儲存任何位置數據，唯一的位置資訊存在於傳送給您的簡訊文字訊息中。

## 5. 保護網頁瀏覽

「瀏覽保護」可助您防禦可能竊取您個人資訊（包括信用卡號碼、用戶帳戶資訊以及密碼）的網站。

「瀏覽保護」檢查使用裝置的預設瀏覽器瀏覽的網站。如果您使用任何第三方瀏覽器，「瀏覽保護」不會在您瀏覽網頁時提供保護。

 開始使用「瀏覽保護」前，請關閉網頁瀏覽器，並清除其快取。

開啓「瀏覽保護」的步驟：


1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中，選擇**瀏覽保護**。
3. 開啓**瀏覽保護**。
4. 在**要使用的網絡**中，選擇您要一直使用「瀏覽保護」，還是僅在使用您自己的營運商網絡瀏覽網頁時使用。
  - 選擇**僅限我的營運商**以僅在使用您自己的營運商網絡時使用「瀏覽保護」。
  - 選擇**所有營運商**設定，以在旅行期間處於您的營運商網絡之外時保持開啓「瀏覽保護」。

### 隱私模式

「瀏覽保護」可自動傳送包含有害內容的網站的資訊進行分析，以維持服務品質。您可選擇要提交進行分析的資訊。

變更隱私模式的步驟：

1. 瀏覽至**設定**，然後按選擇鍵。
2. 從設定選擇清單中，選擇**其他設定**。
3. 在隱私模式下，選擇
  - 選擇**僅限統計資料**，以僅提交「瀏覽保護」統計資料和伺服器連線資訊。
  - 選擇**全部允許**，以提交尚未分析或包含有害內容的網站的統計資料和資訊。

 為取得最佳服務品質，建議您將隱私模式保持為**全部允許**。

### 隱私權聲明

提交資訊不會洩露您的隱私。

即使提交的資訊在某些司法轄區可能視作個人資訊，在這一程序中您的隱私將受到保護。我們安全地傳輸資訊，移除任何不必要的個人資訊，並以彙總的形式匿名處理資訊。這樣，資訊不會以任何方式與您關聯。您提交的資訊中不包括任何用戶帳戶資訊、IP 位址資訊或授權資訊。我們在傳輸資訊時使用加密，以保護您的隱私。

您所提供的資訊將用以改進本公司服務與產品的防護功能。

## 6. 使產品保持最新

**自動更新** F-Secure Mobile Security 包含自動更新服務，這表示應用程式的病毒碼數據庫會定期更新。只有最新的病毒碼數據庫，才可保護您的裝置不受最新病毒攻擊。啓動產品後會使用自動更新。

本應用程式若要更新，互聯網連線必須處於活動狀態。連線互聯網時，應用程式會檢查病毒碼數據庫上一次更新的時間，並在必要時下載最新更新。

### 手動更新

**手動更新應用程式的步驟：**

1. 瀏覽至**病毒防護**，然後按選擇鍵。
2. 選擇**立即更新**。
3. 選擇要連線至更新伺服器的互聯網存取點。應用程式下載並立即使用最新的病毒碼數據庫。
4. 更新完成後，若提示掃描裝置中的病毒，則按**是**執行此作業。請參閱上述**病毒掃描**一節。

### 版本更新

有最新 F-Secure Mobile Security 版本可用時，會顯示一則訊息詢問您是否下載該版本。更新完成後，應用程式會自動重新啓動。

## 技術支援

用戶介面的主視圖顯示安全概要和目前的狀態。

如果狀態顯示您的裝置未受保護，請執行以下指示：

1. 瀏覽至**安全概要**，然後按選擇鍵。
2. 選擇狀態圖示為紅色或黃色的項目，並按選擇鍵以解決問題。

如需更多資訊，請下載 *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (英文版)，網址：<http://mobile.f-secure.com/>

如果您對應用程式有疑問在手冊或線上服務中均未能解答，您可聯絡本地 F-Secure 經銷商或直接聯絡 F-Secure Corporation。

---

#### 免責聲明

「F-Secure」和三角符號均為 F-Secure Corporation 的註冊商標，且 F-Secure 產品名稱和符號 / 標誌為 F-Secure Corporation 的商標或註冊商標。本文所提及的所有產品名稱皆為其各自公司的商標或註冊商標。F-Secure Corporation 對非本公司的其他商標和產品名稱不具有所有權。儘管 F-Secure Corporation 已盡力確保資訊準確，但對本文所述事實的任何錯誤或疏漏，F-Secure Corporation 概不負責。F-Secure Corporation 保留修改本文所述規格之權利，恕不預先通知。

除非另有說明，範例中所述公司、名稱和數據皆屬虛構。未經 F-Secure Corporation 書面許可，不得基於任何目的以任何電子或機械的形式或方式複製或傳輸本文的任何內容。

本產品受一項或多項 F-Secure 專利保護，包括：

GB2353372、GB2366691、GB2366692、GB2366693、GB2367933、GB2368233、GB2374260

版權所有 2009 F-Secure Corporation。保留所有權利

