

# F-Secure Mobile Security™ for S60

## 1. Menginstal dan mengaktivasi

**Versi sebelumnya** Anda tidak perlu menghapus instalasi F-Secure Mobile Anti-Virus versi sebelumnya. Periksa pengaturan F-Secure Mobile Security setelah Anda menginstal versi yang baru.

**Menginstal** **Untuk menginstal:**

- Download file penginstalan ke komputer, kemudian pindahkan ke perangkat,
- Download file penginstalan ke komputer, kemudian instal produk ini melalui Nokia PC Suite, atau
- Download penginstalan langsung ke perangkat Anda. Penginstalan akan berjalan secara otomatis.

Setelah penginstalan selesai, aktifkan ulang perangkat jika penginstalan meminta Anda untuk melakukannya. Setelah penginstalan selesai, Anda harus mengaktifkan produk. Produk tersebut tidak akan melindungi perangkat Anda bila tidak diaktivasi.

**Mengaktivasi** **Untuk memulai aktivasi:**

1. Buka aplikasi. Layar Selamat datang akan muncul di layar.
2. Tekan **Lanjut**.
3. Pilih jenis aktivasi:
  - Untuk mengaktivasi produk dengan hanya fitur Antipencurian yang aktif, pilih **Hanya antipencurian** sebagai jenis aktivasi, kemudian tekan **Lanjut**.
  - Untuk mendapatkan versi berlisensi penuh, pilih **Nomor langganan** sebagai jenis pengaktifan, kemudian tekan **Lanjut**. Masukkan nomor langganan, kemudian tekan **OK**.
4. Tekan **Ya**, lalu pilih jalur akses Internet untuk menyambung ke layanan pembaruan. Setelah itu mulai download pembaruan.  
Aplikasi akan tersambung ke layanan pembaruan dan mengirimkan nomor langganan Anda. Selama pembaruan pertama, aplikasi akan men-download basis data definisi virus terbaru.
5. Setelah produk men-download semua pembaruan yang diperlukan, aplikasi menjadi lengkap. Tekan **Lanjut** untuk menyelesaikan aktivasi.

Setelah pengaktifan selesai, pindai virus pada perangkat untuk memastikan perangkat telah bersih. Lihat bab [Memindai virus](#) di bawah ini.



*Anda harus memindai perangkat setiap kali aplikasi memintanya.*

## 2. Memindai virus

F-Secure Mobile Security akan berjalan di latar belakang dan memindai file secara otomatis.

1. F-Secure Mobile Security akan memberi tahu jika menemukan virus selama pemindaian real-time berlangsung. Tekan **Ya** untuk segera menampilkan file yang terinfeksi atau **Tidak** untuk menampilkannya di lain waktu.
2. Tampilan infeksi berisi daftar file yang terinfeksi pada perangkat dan apakah file sedang dikarantina atau dilepaskan.

Untuk melihat rincian lebih lanjut tentang file yang terinfeksi:

1. Gulir ke file yang terinfeksi, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Tampilan**.
3. Tampilan rincian infeksi akan menampilkan lokasi dan nama file yang terinfeksi, serta nama virus yang menginfeksi file tersebut.

### Memproses file terinfeksi

**Untuk memproses file terinfeksi:**

1. Pada tampilan infeksi, gulir ke file terinfeksi yang akan diproses.
2. Tekan tombol pilihan.
3. Pilih salah satu dari tindakan berikut:
  - **Hapus** - menghapus file terinfeksi. Sebaiknya gunakan pilihan ini. File akan terhapus seluruhnya dari perangkat Anda.
  - **Karantina** - mengkarantina file terinfeksi jika belum dikarantina. File yang dikarantina akan terkunci dan tidak dapat membahayakan perangkat bila F-Secure Mobile Security aktif.
  - **Lepaskan** - melepaskan file yang dikarantina. Jika Anda melepaskan file, maka file tersebut tidak akan terkunci lagi. Anda dapat mengaksesnya dengan risiko pribadi.

## 3. Mencegah lalu lintas jaringan yang tidak diotorisasi

Firewall dalam F-Secure Mobile Security akan berjalan di latar belakang. Firewall akan memantau Internet yang masuk dan keluar serta lalu lintas jaringan, juga melindungi Anda dari upaya gangguan. Tingkat firewall yang telah ditetapkan sebelumnya memungkinkan Anda mengubah tingkat perlindungan sesuai kebutuhan.


### Memilih tingkat keamanan

**Untuk memilih tingkat keamanan:**

1. Buka **Settings**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Firewall** dari daftar pilihan pengaturan.
3. Pilih tingkat firewall yang dikehendaki:
  - **Tolak Semua** - menghentikan semua lalu lintas jaringan.
  - **Tinggi** - membolehkan aplikasi yang paling umum digunakan dan memblokir semua lalu lintas masuk.
  - **Normal** - membolehkan semua sambungan keluar dan memblokir semua lalu lintas masuk.
  - **Bolehkan Semua** - membolehkan semua lalu lintas jaringan.
  - **Kustom** - membolehkan lalu lintas jaringan berdasarkan peraturan khusus Anda. Untuk mengedit kumpulan peraturan kustom, gunakan **Pilihan > Edit peraturan kustom** bila tingkat keamanan **Kustom** dipilih.

## 4. Melindungi informasi rahasia

Dengan Anti-Theft, Anda dapat memastikan bahwa perangkat atau data yang tersimpan di dalamnya tidak akan disalahgunakan jika perangkat tersebut dicuri.


 Karena kartu memori dapat dilepas dengan mudah, simpan informasi rahasia Anda di memori perangkat yang dapat dikunci dan dihapus menggunakan Anti-Theft.

### Menggunakan kunci perangkat

Anti-Theft dapat secara otomatis mengunci perangkat bila kartu SIM pada perangkat tersebut diganti. Perangkat yang terkunci hanya dapat diaktifkan menggunakan kode kunci Anda.

#### Untuk mengkonfigurasi kunci perangkat:

1. Buka **Pengaturan**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Anti-Theft** dalam daftar pilihan pengaturan.
3. Kode **Kode kunci**. Panjang kode kunci minimal harus 5 karakter. Simpan di tempat aman.

 Kode kunci akan melindungi pengaturan Anti-Theft. Anda harus memasukkan kode kunci aktif agar dapat mengubah pengaturan Anti-Theft.

4. Jika Anda ingin mengunci perangkat bila kartu SIM diganti, pilih **Ya** pada **Kunci bila SIM berubah**.

### Menggunakan Anti-Theft jauh

Dengan Anti-Theft jauh, Anda dapat mengirim pesan teks SMS yang berisi kode kunci ke perangkat untuk mencari maupun menguncinya atau berisi kode hapus untuk menghapus semua informasi di dalamnya.

#### Untuk mengkonfigurasi kunci jauh:

1. Buka **Pengaturan** kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Anti-Theft** dalam daftar pilihan pengaturan.
3. Agar dapat mengunci perangkat dari jauh, ikuti petunjuk berikut:
  - a. Masukkan **Kode kunci** jika Anda belum membuatnya.
  - b. Aktifkan **Kunci jauh**.

Perangkat yang terkunci hanya dapat diaktifkan menggunakan kode kunci Anda.


4. Agar dapat menghapus perangkat dari jauh, ikuti petunjuk berikut:
  - a. Masukkan **Kode hapus**. Panjang kode hapus minimal harus 8 karakter. Simpan di tempat aman.
  - b. Aktifkan **Hapus jauh**.

Bila perangkat telah dihapus, maka semua data yang tersimpan di dalamnya akan terhapus.

#### Untuk mengunci atau menghapus perangkat dari jauh:

Kirim pesan teks SMS berikut ke perangkat.


- Untuk mengunci perangkat, kirim:  
#LOCK#<kode kunci> (Misalnya: #LOCK#abcd1234)
- Untuk menghapus perangkat, kirim:  
#WIPE#<kode hapus> (Misalnya: #WIPE#abcd1234)
- Untuk menemukan perangkat, kirim:  
#LOCATE#<kode kunci> (Misalnya: #LOCATE#abcd1234)

 Anti-Theft tidak menyimpan data lokasi apapun. Satu-satunya informasi lokasi adalah dalam pesan teks SMS yang dikirimkan kepada Anda.

## 5. Melindungi penelusuran Web

Perlindungan penelusuran akan melindungi Anda dari situs Web yang dapat mencuri informasi pribadi, mencakup nomor kartu kredit, informasi account pengguna, dan sandi.

Perlindungan penelusuran akan memeriksa situs Web yang ditelusuri dengan browser default perangkat. Jika Anda menggunakan browser pihak ketiga, Perlindungan penelusuran tidak akan melindungi penelusuran Web.

 *Nonaktifkan browser Web dan kosongkan cache sebelum Anda mulai menggunakan perlindungan penelusuran.*

### Untuk mengaktifkan Perlindungan penelusuran:


1. Buka **Pengaturan**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Perlindungan penelusuran** dalam daftar pilihan pengaturan.
3. Aktifkan **Perlindungan penelusuran**.
4. Dalam **Jaringan yang akan digunakan**, pilih apakah Anda akan menggunakan Perlindungan penelusuran setiap saat atau hanya bila menelusuri Web di jaringan operator Anda:
  - Pilih **Hanya operator saya** untuk menggunakan Perlindungan penelusuran hanya bila menggunakan jaringan operator Anda.
  - Pilih pengaturan **Semua operator** untuk tetap mengaktifkan perlindungan bila dalam perjalanan dan di luar jaringan operator Anda.

### Mode privasi

Perlindungan penelusuran dapat secara otomatis mengirim informasi situs Web yang berisi konten berbahaya ke analisis untuk mempertahankan kualitas layanan. Anda dapat memilih informasi yang akan dikirim ke analisis.

### Untuk mengubah mode privasi:

1. Buka **Pengaturan**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Pengaturan lain** dalam daftar pilihan pengaturan.
3. Dalam Mode privasi, pilih
  - Pilih **Hanya statistik** untuk hanya mengirim statistik perlindungan penelusuran dan informasi sambungan server.
  - Pilih **Bolehkan semua** untuk mengirim statistik dan informasi tentang situs Web yang belum dianalisis atau berisi konten berbahaya.

 *Untuk kualitas layanan terbaik, sebaiknya tetapkan mode privasi sebagai **Bolehkan semua**.*

### Pernyataan

Mengirim informasi tidak akan mengganggu privasi Anda.

Meskipun informasi yang dikirim dapat dianggap pribadi menurut wilayah hukum tertentu, privasi Anda akan terlindungi selama proses berlangsung. Kami mentransfer informasi secara aman, menghapus informasi pribadi yang tidak diperlukan, dan memproses informasi secara anonim dalam format gabungan. Dengan demikian, informasi tidak dapat dihubungkan dengan Anda dalam cara apapun. Informasi account pengguna, informasi alamat IP, atau informasi lisensi tidak akan dicantumkan dalam informasi yang Anda kirim. Kami melindungi privasi lebih lanjut dengan menggunakan enkripsi bila mentransfer informasi.

Informasi yang dikirim digunakan untuk meningkatkan kemampuan perlindungan layanan dan produk kami.

## 6. Menjaga produk agar tetap terbaru

**Pembaruan otomatis** F-Secure Mobile Security berisi layanan pembaruan otomatis yang berarti database definisi virus pada aplikasi akan diperbarui secara rutin. Hanya basis data definisi virus terbaru yang akan melindungi perangkat dari virus terkini. Pembaruan otomatis akan digunakan setelah produk diaktivasi.

Aplikasi ini memerlukan sambungan Internet aktif untuk menerima pembaruan. Bila sambungan ke Internet tersedia, aplikasi akan memeriksa pembaruan terakhir basis data definisi virus dan men-download pembaruan terkini jika perlu.

**Pembaruan manual** **Untuk memperbarui aplikasi secara manual:**

1. Buka **Perlindungan virus**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih **Perbarui sekarang**.
3. Pilih jalur akses Internet untuk tersambung ke server pembaruan. Aplikasi akan men-download database definisi virus terbaru dan segera menggunakannya.
4. Setelah pembaruan selesai, tekan **Ya** untuk memindai virus di perangkat jika Anda diminta untuk melakukannya. Lihat bagian **Memindai virus** di atas.

**Pembaruan versi** Bila versi F-Secure Mobile Security baru tersedia, sebuah pesan akan meminta Anda untuk men-download versi tersebut. Aplikasi tersebut akan diaktifkan ulang secara otomatis setelah pembaruan selesai.

## Dukungan teknis

Tampilan utama antarmuka pengguna menampilkan ikhtisar keamanan dan status terkini.

Jika status menampilkan bahwa perangkat Anda tidak terlindungi, ikuti petunjuk berikut ini:

1. Buka **Ikhtisar keamanan**, kemudian tekan tombol pilihan.
2. Pilih item dengan ikon status merah atau kuning, kemudian tekan tombol pilihan untuk mengatasi masalah.

Untuk informasi lebih lanjut, download *F-Secure Mobile Security Panduan Pengguna S60* (tersedia dalam bahasa Inggris) di <http://mobile.f-secure.com/>

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang aplikasi yang tidak tercakup dalam panduan atau layanan online, hubungi langsung distributor F-Secure setempat atau F-Secure Corporation.

---

### PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

"F-Secure" dan simbol segitiga adalah merek dagang terdaftar dari F-Secure Corporation. Nama produk dan simbol/logo F-Secure adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari F-Secure Corporation. Semua nama produk yang disebutkan dalam dokumen ini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan terkait. F-Secure Corporation melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan eksklusif terhadap merek dan nama milik pihak lain. Meskipun F-Secure Corporation berupaya keras untuk memastikan bahwa informasi ini akurat, F-Secure Corporation tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan fakta yang tercantum dalam dokumen ini. F-Secure Corporation berhak mengubah spesifikasi yang tercantum dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perusahaan, nama, dan data yang digunakan pada contoh dalam dokumen ini adalah fiksi, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Tidak ada satu pernyataan pun dalam dokumen ini yang dapat diperbanyak atau dikirim dalam bentuk maupun melalui sarana apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, untuk tujuan apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari F-Secure Corporation.

Produk ini mungkin dilindungi oleh satu atau beberapa paten F-Secure, termasuk:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Hak Cipta © 2009 F-Secure Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang

