

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. Installasjon og aktivering

Tidligere versjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene for F-Secure Mobile Security etter at du har installert den nye versjonen.

Installasjon **Gjør ett av følgende for å installere programmet:**

- Last ned installasjonsfilen til datamaskinen, og flytt den til enheten.
- Last ned installasjonsfilen til datamaskinen, og installer produktet via Nokia PC Suite.
- Last ned installasjonen direkte til enheten. Installasjonen starter automatisk.

Etter installasjonen må du starte enheten på nytt hvis installasjonsprogrammet ber deg om det. Når installasjonen er fullført, må du aktivere produktet. Produktet beskytter ikke enheten før det er aktivert.

Aktivering **Gjør følgende for å starte aktiveringen:**

1. Åpne programmet. Velkomstbildet vises.
2. Trykk på **Fortsett**.
3. Velg aktiveringstype:
 - Hvis du vil aktivere produktet med bare funksjonen for tyveribeskyttelse aktiv, velger du **Bare tyveribeskyttelse** som aktiveringstype og trykker på **Fortsett**.
 - Hvis du vil ha den fullstendige, lisensierte versjonen, velger du **Abonnementsnummer** som aktiveringstype og trykker på **Fortsett**. Angi abonnementsnummeret, og trykk på **OK**.
4. Trykk på **Ja**, og velg Internett-tilgangspunktet for å koble til oppdateringstjenesten og starte nedlasting av oppdateringer.
Programmet kobles til oppdateringstjenesten og sender abonnementsnummeret ditt. Under den første oppdateringen laster programmet ned den nyeste virusdefinisjonsdatabasen.
5. Når produktet har lastet ned alle nødvendige oppdateringer, er programmet komplett. Trykk på **Fortsett** for å fullføre aktiveringen.

Når du har avsluttet aktiveringen, bør du skanne enheten for virus for å kontrollere at den ikke er infisert. Se avsnittet [Skanne filer for virus](#) nedenfor.



Du bør skanne enheten hver gang programmet ber deg gjøre dette.

2. Skanne filer for virus

F-Secure Mobile Security jobber i bakgrunnen og skanner filene automatisk.

1. F-Secure Mobile Security varsler deg hvis det blir funnet virus under sanntidsskanningen. Trykk på **Ja** for å se de infiserte filene med det samme, eller **Nei** for å se dem senere.
2. Infeksjoner-visningen inneholder en liste over infiserte filer på enheten, og angir om filene er satt i karantene eller frigitt fra karantene.

Gjør følgende for å se flere detaljer om en infisert fil:

1. Bla til den infiserte filen, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Vis**.
3. Infeksjonsdetaljer-visningen viser banen til og navnet på den infiserte filen samt navnet på viruset som har infisert filen.

Behandle infiserte filer

Gjør følgende for å behandle infiserte filer:

1. Velg den infiserte filen du vil behandle, i Infeksjoner-visningen.
2. Trykk på valgtasten.
3. Velg en av følgende handlinger:
 - **Slett** – sletter den infiserte filen. Dette er det anbefalte alternativet. Filen vil bli slettet for godt fra enheten.
 - **Karantene** – setter den infiserte filen i karantene hvis ikke dette allerede er gjort. En fil som er satt i karantene, er låst og kan ikke skade enheten når F-Secure Mobile Security er slått på.
 - **Frigi** – frigir filen fra karantene. Når du frigjør en fil, vil den ikke lenger være låst. Du åpner den på eget ansvar.

3. Forhindre uautorisert nettverkstrafikk

Brannmuren i F-Secure Mobile Security jobber stille i bakgrunnen. Den overvåker innkommende og utgående Internett- og nettverkstrafikk og beskytter mot inntrengingsforsøk. Ved hjelp av de forhåndsdefinerte brannmurnivåene kan du endre beskyttelsesnivået etter behov.


Velge sikkerhetsnivå

Gjør følgende for å velge sikkerhetsnivå:

1. Bla til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Brannmur** i listen over innstillingsvalg.
3. Velg ønsket brannmurnivå:
 - **Forby alt** – stanser all nettverkstrafikk.
 - **Høy** – tillater de mest brukte programmene og blokkerer all innkommende trafikk.
 - **Normal** – tillater alle utgående tilkoblinger og blokkerer all innkommende trafikk.
 - **Tillat alt** – tillater all nettverkstrafikk.
 - **Egendefinert** – tillater nettverkstrafikk basert på egendefinerte regler. Hvis du vil redigere de egendefinerte reglene, velger du **Alternativer > Endre egendefinerte regler** når sikkerhetsnivået **Egendefinert** er valgt.

4. Beskytte konfidensiell informasjon

Med Anti-Theft kan du være trygg på at enheten og informasjonen som er lagret på den, ikke misbrukes hvis enheten blir stjålet.


-  *Ettersom minnekort lett kan fjernes, bør du lagre konfidensiell informasjon i enhetens innebygde minne, som kan låses og slettes med Anti-Theft.*

Bruke enhetslås

Anti-Theft kan automatisk låse enheten når SIM-kortet blir skiftet ut. Når enheten er låst, kan den bare låses opp med låskoden.

Gjør følgende for å konfigurere enhetslås:

1. Bla til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Anti-Theft** i listen over innstillingsvalg.
3. Angi en **låskode**. Låskoden må bestå av minst fem tegn. Oppbevar den på et trygt sted.

-  *Låskoden beskytter innstillingene for Anti-Theft. Du må angi gjeldende låskode før du kan endre noen av innstillingene for Anti-Theft.*

4. Hvis du vil låse enheten ved skifte av SIM-kort, velger du **Ja** for **Lås når SIM skiftes**.

Bruke ekstern tyveribeskyttelse

Med ekstern tyveribeskyttelse kan du sende en tekstmelding med låskoden til enheten for å lokalisere eller låse den eller slette koden for å fjerne all informasjon på enheten.

Gjør følgende for å konfigurere ekstern lås:

1. Bla til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Anti-Theft** i listen over innstillingsvalg.
3. Gjør følgende for å kunne låse enheten fra et eksternt sted:
 - a. Angi en **låskode** hvis du ennå ikke har opprettet en.
 - b. Aktiver **Ekstern lås**.

Når enheten er låst, kan den bare låses opp med låskoden.


4. Gjør følgende for å kunne slette innholdet på enheten fra et eksternt sted:
 - a. Angi en **slettekode**. Slettekoden må bestå av minst åtte tegn. Oppbevar den på et trygt sted.
 - b. Aktiver **Ekstern sletting**.

Når innholdet på enheten slettes, blir alle lagrede data på den fjernet.

Gjør følgende for å låse enheten eller slette innholdet på den fra et annet sted:

Send en av tekstmeldingene nedenfor til enheten.


- Hvis du vil låse enheten, sender du:
#LOCK#<låskode> (for eksempel #LOCK#abcd1234)
- Hvis du vil slette innholdet på enheten, sender du:
#WIPE#<slettekode> (for eksempel #WIPE#abcd1234)
- Hvis du vil lokalisere enheten, sender du:
#LOCATE#<låskode> (for eksempel #LOCATE#abcd1234)

-  *Anti-Theft lagrer ingen stedsdata. Den eneste stedsinformasjonen er tekstmeldingen som sendes til deg.*

5. Surfe trygt på Internett

Surfebeskyttelse beskytter deg mot nettsteder som kan stjele personlige opplysninger, for eksempel kredittkortnumre, brukerkontoinformasjon og passord.

Surfebeskyttelse kontrollerer nettsteder du besøker med enhetens standardleser. Hvis du bruker en tredjeparts webleser, gir ikke surfebeskyttelsen noen beskyttelse.

 *Slå av webleseren, og tøm hurtigbufferen før du bruker surfebeskyttelse.*

Gjør følgende for å aktivere surfebeskyttelse:


1. Bla til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Surfebeskyttelse** i listen over innstillingsvalg.
3. Aktiver **Surfebeskyttelse**.
4. Under **Nettverk som skal brukes** velger du om du vil bruke surfebeskyttelse hele tiden eller bare når du surfer på nettet på din egen operatørs nettverk:
 - Velg **Bare min operatør** for å bruke surfebeskyttelse bare når du bruker din egen operatørs nettverk.
 - Velg **Alle operatører** for å beholde beskyttelsen på når du befinner deg utenfor din operatørs nettverk.

Personvernmodus

Surfebeskyttelse kan automatisk sende informasjon om nettsteder med skadelig innhold til analysering for å opprettholde tjenestekvaliteten. Du kan velge hvilken informasjon som skal sendes til analysering.

Gjør følgende for å endre personvernmodus:

1. Bla til **Innstillinger**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Andre innstillinger** i listen over innstillingsvalg.
3. Gjør følgende i personvernmodus:
 - Velg **Bare statistikk** hvis du bare vil sende statistikk om surfebeskyttelse og informasjon om servertilkobling.
 - Velg **Tillat alt** for å sende statistikk og informasjon om nettsteder som ikke er analysert, eller som inneholder skadelig innhold.

 *Vi anbefaler at du alltid bruker personvernmodusen **Tillat alt** for å få best mulig tjenestekvalitet.*

Personvern-erklæring

Personvernet ditt kompromitteres ikke når du sender informasjon.

Selv om den innsendte informasjonen kan anses for å være personlig i enkelte jurisdiksjoner, er personvernet ditt beskyttet under hele prosessen. Vi overfører informasjonen på en sikker måte, fjerner eventuelle unødvendige personlige opplysninger og behandler informasjonen anonymt i et aggregert format. Dermed kan ikke informasjonen knyttes til deg på noen måte. Verken brukerkontoinformasjon, IP-adresseinformasjon eller lisensinformasjon tas med i informasjonen du sender. Vi beskytter personvernet ditt ytterligere ved å kryptere informasjonen under overføring.

Den innsendte informasjonen brukes til å forbedre beskyttelsesfunksjonene i våre produkter og tjenester.

6. Holde produktet oppdatert

Automatiske oppdateringer

F-Secure Mobile Security inneholder en automatisk oppdateringstjeneste som sørger for at virusdefinisjonsdatabasen i programmet oppdateres regelmessig. Bare en oppdatert virusdefinisjonsdatabase er i stand til å beskytte enheten mot de nyeste virusene. Automatiske oppdateringer blir tatt i bruk etter at du har aktivert produktet.

Programmet krever en aktiv Internett-tilkobling for oppdateringene. Når en tilkobling til Internett er tilgjengelig, kontrollerer programmet når virusdefinisjonsdatabasen ble oppdatert sist, og laster om nødvendig ned nye oppdateringer.

Manuelle oppdateringer

Gjør følgende for å oppdatere programmet manuelt:

1. Bla til **Virusbeskyttelse**, og trykk på valgtasten.
2. Velg **Oppdater nå**.
3. Velg Internett-tilgangspunktet for å koble til oppdateringsserveren. Programmet laster ned den nyeste virusdefinisjonsdatabasen og tar den umiddelbart i bruk.
4. Når oppdateringen er fullført, trykker du på **Ja** for å skanne enheten for virus hvis du får spørsmål om dette. Se avsnittet **Skanne filer for virus** ovenfor.

Versjonsoppdateringer

Når en ny versjon av F-Secure Mobile Security er tilgjengelig, vises en melding der du blir bedt om å laste den ned. Programmet starter automatisk på nytt når oppdateringen er fullført.

Teknisk brukerstøtte

Hovedvisningen i brukergrensesnittet viser sikkerhetsoversikten og gjeldende status.

Hvis statusen angir at enheten ikke er beskyttet, gjør du følgende:

1. Bla til **Sikkerhetsoversikt**, og trykk på valgtasten.
2. Velg elementet med rødt eller gult statusikon, og trykk på valgtasten for å løse problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon, laster du ned *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (tilgjengelig på engelsk) fra <http://mobile.f-secure.com/>.

Har du programrelaterte spørsmål som du ikke finner svar på i håndbøkene eller på Internett, kan du kontakte din lokale F-Secure-forhandler eller F-Secure Corporation direkte.

ANSVARFRASKRIVELSE

"F-Secure" og trekantsymbolet er registrerte varemerker for F-Secure Corporation, og F-Secure-produktnavn og -symboler/logoer er enten varemerker eller registrerte varemerker for F-Secure Corporation. Alle produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, er enten varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. F-Secure Corporation fraskriver seg rettighetsinteresser i andres merker og navn. Selv om F-Secure Corporation har gjort alt for å sikre at disse opplysningene er nøyaktige, tar ikke F-Secure Corporation ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. F-Secure Corporation forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene nevnt i dette dokumentet, uten forvarsel.

Selskaper, navn og andre data som er brukt i eksempler, er oppdiktet hvis ikke annet er oppgitt. Ingen deler av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, verken elektronisk eller mekanisk, for noe som helst formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra F-Secure Corporation.

Dette produktet kan være omfattet av én eller flere F-Secure-patenter, inkludert følgende:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Med enerett

