

# F-Secure Mobile Security™ for S60

## 1. Installera och aktivera

**Föregående version** Du behöver inte avinstallera den föregående versionen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontrollera inställningarna för F-Secure Mobile Security efter att du har installerat den nya versionen.

**Installation** **Så här installerar du:**

- hämta installationsfilen till din dator och flytta den till enheten,
- hämta installationsfilen till din dator och installera produkten via Nokia PC Suite eller
- hämta installationen direkt till din enhet. Installationen startar automatiskt.

Starta om enheten efter installationen om du blir uppmanad att göra det. När installationen är färdig måste du aktivera produkten. Du måste aktivera produkten för att din enhet ska skyddas.

**Aktivering** **Så här startar du aktiveringen:**

1. Öppna programmet. Välkomstskärmen visas.
2. Tryck på **Fortsätt**.
3. Välj aktiveringstyp:
  - Om du vill aktivera produkten med endast stöldskyddsfunktionen aktiv väljer du **Endast stöldskydd** som aktiveringstyp och trycker på **Fortsätt**.
  - Om du vill få den fullständiga licensversionen väljer du **Prenumerationsnummer** som aktiveringstyp och trycker på **Fortsätt**. Ange ditt prenumerationsnummer och tryck på **OK**.
4. Tryck på **Ja**, välj Internetanslutningspunkt för anslutning till uppdateringstjänsten och börja hämta uppdateringarna.  
Programmet ansluter till uppdateringstjänsten och skickar ditt prenumerationsnummer: Under den första uppdateringen hämtar programmet den senaste databasen för virusdefinitioner.
5. När alla nödvändiga uppdateringar har hämtats av produkten är programmet klart. Tryck på **Fortsätt** för att slutföra aktiveringen.

Efter att du har avslutat aktiveringen bör du söka igenom din enhet efter virus för att försäkra dig om att den är ren. Se avsnittet **Söka efter virus** nedan.



*Du bör alltid söka igenom din enhet när du uppmanas av programmet att göra detta.*

## 2. Söka efter virus

F-Secure Mobile Security arbetar i bakgrunden och genomsöker dina filer automatiskt.

1. F-Secure Mobile Security meddelar dig om ett virus upptäcks under genomsökningen. Tryck på **Ja** om du vill visa angripna filer direkt eller på **Nej** om du vill visa dem senare.
2. Vyn med angrepp innehåller en lista över angripna filer på enheten och anger huruvida filerna är i karantän eller frisläppta.

Så här visar du mer information om en angripen fil:

1. Bläddra till den angripna filen och tryck på valknappen.
2. Välj **Visa**.
3. Vyn för angreppsinformation innehåller sökvägen till den angripna filen samt namnet på filen och det virus som har angripit filen.

### Åtgärder för angripna filer

**Så här hanterar du angripna filer:**

1. Bläddra till den angripna fil som ska behandlas i vyn med angrepp.
2. Tryck på valknappen.
3. Välj någon av följande åtgärder:
  - **Ta bort** - Tar bort den angripna filen. Det här alternativet rekommenderas. Filen tas bort från enheten helt och hållet.
  - **Karantän** - Placerar den angripna filen i karantän, om den inte redan har placerats i karantän. En fil som placerats i karantän är låst och kan inte skada din enhet när F-Secure Mobile Security är på.
  - **Frisläpp** - Frisläpper filen från karantänen. Om du frisläpper en fil från karantänen är den inte längre låst. Du använder den på egen risk.

## 3. Förhindra otillåten nätverkstrafik

Brandväggen i F-Secure Mobile Security arbetar tyst i bakgrunden. Den övervakar inkommande och utgående Internet- och nätverkstrafik och skyddar dig mot intrångsförsök. Med de förinställda brandväggsnivåerna kan du ändra skyddsnivån utifrån dina behov.


### Välja säkerhetsnivå

**Så här väljer du säkerhetsnivå:**

1. Bläddra till **Inställningar** och tryck på valknappen.
2. Välj **Brandvägg** i listan för val av inställningar.
3. Välj önskad brandväggsnivå:
  - **Blockera alla** - Stoppar all nätverkstrafik.
  - **Hög** - Tillåter de vanligaste programmen och blockerar all inkommande trafik.
  - **Normal** - Tillåter alla utgående anslutningar och blockerar all inkommande trafik.
  - **Tillåt alla** - Tillåter all nätverkstrafik.
  - **Anpassad** - Tillåter nätverkstrafik baserat på dina egna regler. Om du vill redigera den anpassade regeln väljer du **Alternativ > Redigera anpassade regler** när säkerhetsnivån **Anpassad** har valts.

## 4. Skydda konfidentiell information

Med Anti-Theft kan du vara säker på att din enhet och de data som har lagrats på den inte kan missbrukas om enheten blir stulen.


-  *Eftersom minneskort enkelt kan tas bort från datorn är det mycket bättre att spara konfidentiell information i enhetens minne som du kan låsa och radera med Anti-Theft.*

### Använda enhetslåset

Anti-Theft kan automatiskt låsa din enhet när SIM-kortet i enheten byts ut. Den låsta enheten kan endast låsas upp med din låskod.

#### Så här konfigurerar du enhetslåset:

1. Bläddra till **Inställningar** och tryck på valknappen.
2. Välj **Anti-Theft** i listan för val av inställningar.
3. Ange en **Låskod**. Låskoden måste innehålla minst 5 tecken. Förvara den på en säker plats.

-  *Din låskod skyddar inställningarna för Anti-Theft. Du måste ange din aktuella låskod innan du kan ändra på några inställningar för Anti-Theft.*

4. Om du vill låsa din enhet när ett SIM-kort byts ut väljer du **Ja** för **Lås vid byte av SIM**.

### Använda fjärrstödskyddet

Med fjärrstödskyddet kan du skicka ett SMS-textmeddelande med din låskod till enheten för att hitta eller låsa den eller med din raderingskod för att radera all information på den.


#### Så här konfigurerar du fjärrlåset:

1. Bläddra till **Inställningar** och tryck på valknappen.
2. Välj **Anti-Theft** i listan för val av inställningar.
3. Om du vill kunna fjärrlåsa enheten följer du instruktionerna nedan:
  - a. Ange en **Låskod** om du inte har skapat denna ännu.
  - b. Aktivera **Fjärrlås**.Den låsta enheten kan endast låsas upp med din låskod.
4. Om du vill kunna fjärrradera enheten följer du instruktionerna nedan:
  - a. Ange en **Raderingskod**. Raderingskoden måste innehålla minst 8 tecken. Förvara den på en säker plats.
  - b. Aktivera **Fjärrradering**.När enheten raderas tas alla data som är lagrade på den bort.

#### Så här låser eller raderar du din enhet via fjärranslutning:

Skicka följande SMS-textmeddelande till enheten.

- Om du vill låsa enheten skickar du:  
#LOCK#<låskod> (Till exempel: #LOCK#abcd1234)
- Om du vill radera enheten skickar du:  
#WIPE#<raderingskod> (Till exempel: #WIPE#abcd1234)
- Om du vill hitta enheten skickar du:  
#LOCATE#<låskod>(Till exempel: #LOCATE#abcd1234)

-  *Platsdata lagras inte av Anti-Theft. Den enda platsinformationen finns i SMS-textmeddelandet som skickas till dig.*

## 5. Surfskydd

Surfskydd skyddar dig från webbplatser som kan stjäla personlig information, t.ex. kreditkortsnummer, användarkontoinformation och lösenord.

Surfskydd kontrollerar webbplatser som du surfar på med enhetens standardwebbläsare. Om du använder en webbläsare från någon annan tillverkare skyddas du inte av Surfskydd.



*Stäng webbläsaren och rensa cacheminnet innan du börjar använda Surfskydd.*

### Så här aktiverar du Surfskydd:

1. Bläddra till **Inställningar** och tryck på valknappen.
2. Välj **Surfskydd** i listan för val av inställningar.
3. Aktivera **Surfskydd**.
4. I **Använd nätverk** väljer du huruvida du vill använda Surfskydd hela tiden eller endast när du surfar på webben via din egen operatörs nätverk:
  - Välj **Endast min operatör** om du endast vill använda Surfskydd när du använder din egen operatörs nätverk.
  - Välj inställningen **Alla operatörer** om du vill att skyddet ska vara aktiverat även när du reser och befinner dig utanför din egen operatörs nätverk.

### Sekretess- läge

Surfskydd kan automatiskt skicka information om webbplatser med skadligt innehåll till analys för att upprätthålla tjänstkvaliteten. Du kan välja vilken information som du vill skicka till analys.

### Så här ändrar du sekretessläget:

1. Bläddra till **Inställningar** och tryck på valknappen.
2. Välj **Övriga inställningar** i listan för val av inställningar.
3. I Sekretessläge väljer du
  - **Endast statistik** om du endast vill skicka surfskyddsstatistik och serveranslutningsinformation.
  - **Tillåt allt** om du vill skicka statistik och information om webbplatser som inte har analyserats ännu eller som innehöll skadligt innehåll.



*Vi rekommenderar att du låter sekretessläget vara **Tillåt allt** för bästa möjliga tjänstkvalitet.*

### Sekretess- avtal

Din integritet äventyras inte när informationen skickas.

Även om den information som skickas kan anses vara privat enligt viss lagstiftning, skyddas din integritet under processen. Vi överför informationen säkert, tar bort all onödig personlig information och behandlar informationen anonymt i ett sammanställt format. Därför går det inte att koppla informationen till dig på något sätt. Ingen användarkontoinformation, IP-adressinformation eller licensinformation tas med i den information som du skickar. Vi skyddar din integritet ytterligare genom att använda kryptering när informationen överförs.

Den information som skickas används för att förbättra skyddsfunktionerna hos våra tjänster och produkter.

## 6. Hålla produkten uppdaterad

### Automatiska uppdateringar

I F-Secure Mobile Security ingår en automatisk uppdateringstjänst, vilket innebär att databasen för virusdefinitioner i programmet uppdateras regelbundet. Endast en uppdaterad databas för virusdefinitioner skyddar din enhet mot de senaste virusen. De automatiska uppdateringarna används efter att du har aktiverat produkten.

Programmet kräver en Internetanslutning för uppdateringarna. Så fort det finns en anslutning till Internet kontrollerar programmet när databasen för virusdefinitioner uppdaterades senast och hämtar vid behov nya uppdateringar.

### Manuella uppdateringar

**Så här uppdaterar du programmet manuellt:**

1. Bläddra till **Virussydd** och tryck på valknappen.
2. Välj **Uppdatera nu**.
3. Välj Internetanslutningspunkten för att ansluta till uppdateringsservern. Programmet hämtar den senaste databasen för virusdefinitioner och börjar använda den direkt.
4. När uppdateringen är färdig trycker du på **Ja** för att genomöka din enhet efter virus om du uppmanas att göra det. Se avsnittet **Söka efter virus** ovan.

### Versions-uppdateringar

Så fort en ny version av F-Secure Mobile Security finns tillgänglig får du ett meddelande där du uppmanas att hämta den. Programmet startar om automatiskt när uppdateringen är avslutad.

## Teknisk support

I användargränssnittets huvudvy visas säkerhetsöversikten och aktuell status.

Om status anger att enheten inte är skyddad följer du instruktionerna nedan:

1. Bläddra till **Säkerhetsöversikt** och tryck på valknappen.
2. Markera ett objekt med röd eller gul statusikon och tryck på valknappen för att lösa problemet.

Om du vill ha mer information hämtar du *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (på engelska) på <http://mobile.f-secure.com/>

Om du har frågor om programmet som du inte får svar på i guiderna eller onlinetjänsten kan du kontakta din lokala F-Secure-leverantör eller vända dig direkt till F-Secure Corporation.

---

#### FRISKRIVNING

"F-Secure" och triangeln är registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. F-Secures produktnamn och symboler/logotyper är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. Alla produktnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. F-Secure Corporation avsägar sig ägarintresse för märken och namn som tillhör andra. Även om F-Secure Corporation anstränger sig till det yttersta för att försäkra sig om att denna information är korrekt kan F-Secure Corporation inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller utelämnanden av fakta här. F-Secure Corporation förbehåller sig rätten att ändra specifikationer som anförs i detta dokument utan förvarning.

Företag, namn och data som används i exempel i dokumentet är påhittade om inget annat anges. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, i något syfte, utan en uttrycklig, skriftlig tillåtelse från F-Secure Corporation.

Den här produkten omfattas eventuellt av ett eller flera F-Secure-patent, inklusive följande:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Med ensamrätt.

