

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Menginstal dan Mengaktivasi

Versi Sebelumnya Tutup F-Secure Mobile Security versi sebelumnya jika telah terinstal. Versi sebelumnya akan terhapus secara otomatis selama penginstalan berlangsung.

Menginstal

Untuk menginstal:

1. Transfer file penginstalan .cab ke perangkat.
2. Cari dan pilih file .cab tersebut di File Explorer pada perangkat.
3. Pilih **Ya** untuk membolehkan penginstalan bila Anda diminta melakukannya.
4. Pilih **Ya** untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan lisensi.
5. Setelah menginstal aplikasi, Anda akan diminta untuk mengaktifkan ulang perangkat. Pilih **Ya**.
6. Setelah penginstalan selesai, Anda harus mengaktifkan produk. Produk tersebut tidak akan melindungi perangkat Anda bila tidak diaktivasi.

Mengaktivasi

Untuk memulai aktivasi:


1. Pilih **Ya** pada pemberitahuan aktivasi yang muncul saat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya setelah menginstal F-Secure Mobile Security.
2. Pilih jenis aktivasi:
 - Untuk memulai masa evaluasi, pilih **Evaluasi Gratis**, lalu pilih **Berikutnya**, ATAU
 - Untuk mendapatkan versi berlisensi penuh, pilih **Nomor Langganan** sebagai jenis aktivasi, lalu pilih **Berikutnya**. Masukkan nomor langganan, lalu pilih **Berikutnya**.
3. Pilih **Ya** untuk menyambung ke layanan pembaruan. Aplikasi akan tersambung ke layanan pembaruan dan mengirimkan nomor langganan Anda. Selama pembaruan pertama, aplikasi akan men-download basis data definisi virus terbaru.
4. Setelah download selesai, pesan akan memberitahukan Anda bahwa pendaftaran berhasil dilakukan dan aplikasi telah diaktivasi. Pilih **OK** untuk menyelesaikan aktivasi.
5. Setelah aktivasi selesai, pindai virus pada perangkat untuk memastikan perangkat bebas virus. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian **Memindai Virus**.

Jika Anda memiliki kode langganan yang valid dan saat ini menggunakan aplikasi versi uji coba gratis, buka menu *Beli*, kemudian masukkan kode langganan untuk mengaktifkan langganan.

Mengaktifkan Produk

Setelah diaktivasi, F-Secure Mobile Security akan aktif secara otomatis setiap kali Anda mengaktifkan perangkat:

1. Jika Anda menggunakan Windows Mobile Professional atau Classic, pilih **Start→ Programs→  Mobile Security**.

Jika Anda menggunakan Windows Mobile Standard, pilih **Start→  Mobile Security**.

2. Pilih **Ya** jika Anda diminta menjalankan pemindaian virus.

2. Memindai Virus

F-Secure Mobile Security akan berjalan di latar belakang dan memindai file secara otomatis saat pemindaian secara real-time diaktifkan.

1. Jika virus ditemukan saat pemindaian secara real-time berlangsung, pesan akan muncul di layar. Pilih **Ya** untuk melihat file yang terinfeksi, atau **Tidak** untuk menutup tampilan.
2. Tampilan Infeksi tersebut berisi daftar file yang terinfeksi pada perangkat. Untuk setiap item dalam daftar, status (dikarantina, dilepaskan) dan nama file yang terinfeksi akan ditampilkan.
3. Pilih file yang terinfeksi untuk menampilkan rincian lebih lanjut.
 - Jika Anda menggunakan Windows Mobile Professional atau Classic, sentuh **Tampilkan rincian**.
 - Jika Anda menggunakan Windows Mobile Standard, pilih **Menu→Tampilkan rincian**.

Memproses File Terinfeksi

Untuk memproses file terinfeksi:

1. Pada tampilan utama, buka **Perlindungan Virus**.
2. Dalam menu *Perlindungan Virus*, pilih File terinfeksi.
3. Di tampilan *File terinfeksi*, pilih file terinfeksi yang akan diproses.
4. Pilih salah satu dari tindakan berikut:
 - **Hapus** - menghapus file terinfeksi. Sebaiknya gunakan pilihan ini. File akan terhapus seluruhnya dari perangkat Anda.
 - **Karantina** - mengkarantina file terinfeksi jika belum dikarantina. File yang dikarantina akan terkunci dan tidak dapat membahayakan perangkat bila F-Secure Mobile Security aktif.
 - **Lepaskan** - melepaskan file yang dikarantina. Jika Anda melepaskan file, maka file tersebut tidak akan terkunci lagi. Anda dapat mengaksesnya dengan risiko pribadi.

Jika Anda menggunakan Windows Mobile Professional atau Classic, sentuh tombol layar.

Jika Anda menggunakan Windows Mobile Standard, pilih **Menu**, lalu pilih tindakan.

3. Mencegah Lalu Lintas Jaringan yang Tidak Diotorisasi

Firewall dalam F-Secure Mobile Security akan berjalan di latar belakang. Firewall akan memantau Internet yang masuk dan keluar serta lalu lintas jaringan, juga melindungi Anda dari upaya gangguan. Tingkat firewall yang telah ditetapkan sebelumnya memungkinkan Anda mengubah tingkat perlindungan dengan cepat sesuai kebutuhan.

Memilih Tingkat Keamanan

Untuk memilih tingkat keamanan:

1. Di tampilan utama, buka **Firewall**.
2. Dalam menu Firewall, pilih **Pengaturan**.
3. Pilih salah satu dari tingkat firewall berikut:
 - **Tolak Semua** - menghentikan semua lalu lintas jaringan.
 - **Tinggi** - membolehkan aplikasi yang paling umum digunakan dan memblokir semua lalu lintas masuk.
 - **Normal** - membolehkan semua sambungan keluar dan memblokir semua lalu lintas masuk.
 - **Bolehkan Semua** - membolehkan semua lalu lintas jaringan.
 - **Kustom** - membolehkan lalu lintas jaringan berdasarkan peraturan khusus Anda. Untuk mengedit kumpulan peraturan kustom, pilih **Edit peraturan kustom** bila tingkat keamanan **Kustom** dipilih.

4. Melindungi Informasi Rahasia

Dengan Anti-Theft, Anda dapat memastikan bahwa perangkat atau data yang tersimpan di dalamnya tidak akan disalahgunakan jika perangkat tersebut dicuri.



Karena kartu memori dapat dikeluarkan dengan mudah, simpan informasi rahasia dalam memori perangkat.

Kode Keamanan

Anda dapat menggunakan kode keamanan untuk mencari lokasi, mengunci, atau menghapus data perangkat dari jauh.

Panjang kode keamanan minimal harus 8 karakter. Gunakan kode yang mudah diingat, namun sulit ditebak. Simpan kode keamanan di tempat yang aman.

Anti-Theft Jauh

Dengan pencari lokasi dari jauh, Anda dapat mengirim pesan SMS ke perangkat yang hilang untuk menemukannya.

Dengan penguncian jauh, Anda dapat mengunci perangkat dari jauh dengan mengirim pesan SMS yang Anda buat. Untuk menggunakan penguncian jauh, pastikan kunci perangkat tetap aktif.

Dengan hapus jauh, Anda dapat menghapus perangkat dari jauh dengan mengirim pesan SMS yang Anda buat. Bila perangkat telah dihapus, maka semua data yang tersimpan di dalamnya akan terhapus.

Untuk mengkonfigurasi Anti-Theft jauh:

1. Di tampilan utama, buka **Anti-Theft**.
2. Dalam menu Anti-Theft, pilih **Pengaturan**.
3. Pilih fitur yang akan diaktifkan:
 - Jika Anda ingin dapat mencari perangkat dari jauh, pilih **Aktifkan penentu lokasi**.
 - Agar dapat menghapus perangkat dari jauh, pilih **Aktifkan hapus jauh**.
 - Agar dapat mengunci perangkat dari jauh, pilih **Aktifkan kunci jauh**.



Anda dapat mengaktifkan kunci jauh hanya jika kunci perangkat diaktifkan.

4. Masukkan **Kode keamanan**, lalu ketik kembali untuk mengkonfirmasi.

Untuk melakukan pencarian, kunci atau hapus data perangkat dari jauh:

- Untuk mencari perangkat, kirim pesan SMS berikut ke perangkat Anda:
#LOCATE#<kode keamanan> (Misalnya:#locate#12345678)
- Untuk mengunci perangkat, kirim pesan SMS berikut ke perangkat Anda:
#LOCK#<kode keamanan> (Misalnya: #lock#12345678)
- Untuk menghapus perangkat, kirim pesan SMS berikut ke perangkat Anda:
#WIPE#<kode keamanan> (Misalnya: #wipe#12345678)

**SMS
Tanda**

Anti-Theft dapat memberikan tanda jika seseorang mengubah kartu SIM di perangkat Anda. Untuk menggunakan tanda SMS, aktifkan pengaturan **Tanda SMS bila SIM diubah** dan tentukan nomor telepon yang akan menerima pesan teks SMS bila kartu SIM di perangkat diubah.

5. Melindungi penelusuran Web

Perlindungan Penelusuran akan melindungi Anda dari situs Web yang dapat mencuri informasi pribadi, mencakup nomor kartu kredit, informasi account pengguna, dan sandi.

Perlindungan Penelusuran memeriksa situs Web yang Anda telusuri menggunakan Internet Explorer. Perlindungan Penelusuran akan diaktifkan secara otomatis setelah Anda mengaktifkan F-Secure Mobile Security jika Internet Explorer ditetapkan sebagai browser default. Jika Anda menggunakan browser pihak ketiga, Perlindungan Penelusuran tidak akan melindungi penelusuran Web.

Untuk mengatur Perlindungan Penelusuran:

1. Di tampilan utama, buka **Perlindungan Penelusuran**.
2. Dalam menu Perlindungan Penelusuran, pilih **Pengaturan**.
3. Jika Anda ingin mengaktifkan Perlindungan Penelusuran, pilih **Aktifkan Perlindungan Penelusuran**.
4. Dalam **Jaringan yang akan digunakan**, pilih apakah Anda akan menggunakan Perlindungan Penelusuran setiap saat atau hanya bila menelusuri Web di jaringan operator Anda:
 - Pilih **Hanya operator saya** untuk menggunakan Perlindungan Penelusuran hanya bila menggunakan jaringan operator Anda.
 - Pilih pengaturan **Semua operator** untuk tetap mengaktifkan perlindungan bila dalam perjalanan dan di luar jaringan operator Anda.

6. Menjaga Produk Agar Tetap Terbaru

Pembaruan Otomatis F-Secure Mobile Security berisi layanan pembaruan otomatis yang berarti database definisi virus pada aplikasi akan diperbarui secara rutin. Hanya basis data definisi virus terbaru yang akan melindungi perangkat dari virus terkini. Pembaruan otomatis akan digunakan setelah produk diaktivasi.

Aplikasi ini memerlukan sambungan Internet aktif untuk menerima pembaruan. Bila sambungan ke Internet tersedia, aplikasi akan memeriksa pembaruan terakhir basis data definisi virus dan men-download pembaruan terkini jika perlu.

Pembaruan Manual Anda juga dapat memperbarui aplikasi dan database definisi virus secara manual:

1. Pilih **Menu**→**Perbarui** di tampilan utama.
2. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi bahwa Anda akan mengambil pembaruan terkini.
3. Jika pembaruan aplikasi baru tersedia, pilih **Ya** bila Anda diminta men-download-nya.
4. Setelah pembaruan selesai, pilih **Ya** untuk memindai virus pada perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian *Memindai Virus*.

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut, download Panduan Pengguna produk Anda (tersedia dalam bahasa Inggris) di <http://mobile.f-secure.com/>.

Dukungan Teknis

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang aplikasi yang tidak tercakup dalam panduan atau layanan online di <http://mobile.f-secure.com/>, hubungi langsung distributor F-Secure setempat atau F-Secure Corporation.

PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

"F-Secure" dan simbol segitiga adalah merek dagang terdaftar dari F-Secure Corporation. Nama produk dan simbol/logo F-Secure adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari F-Secure Corporation. Semua nama produk yang disebutkan dalam dokumen ini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan terkait. F-Secure Corporation melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan eksklusif terhadap merek dan nama milik pihak lain. Meskipun F-Secure Corporation berupaya keras untuk memastikan bahwa informasi ini akurat, F-Secure Corporation tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan fakta yang tercantum dalam dokumen ini. F-Secure Corporation berhak mengubah spesifikasi yang tercantum dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Perusahaan, nama, dan data yang digunakan pada contoh dalam dokumen ini adalah fiksi, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Tidak ada satu pernyataan pun dalam dokumen ini yang dapat diperbanyak atau dikirim dalam bentuk maupun melalui sarana apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, untuk tujuan apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari F-Secure Corporation.

Produk ini mungkin dilindungi oleh satu atau beberapa paten F-Secure, termasuk:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Hak Cipta © 2010 F-Secure Corporation. Semua hak dilindungi undang-undang

