

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Installazione e attivazione

Precedente precedente Se la versione precedente di F-Secure Mobile Security è già installata, è necessario chiuderla. La versione precedente viene automaticamente eliminata durante l'installazione.

Installazione **Per installare il prodotto, procedere come segue.**

1. Trasferire il file di installazione .cab direttamente sul dispositivo in uso.
2. Individuare e selezionare il file .cab mediante Esplora risorse sul dispositivo in uso.
3. Se richiesto, selezionare **Sì** per consentire l'installazione.
4. Selezionare **Sì** per accettare i termini e le condizioni di utilizzo.
5. Al termine dell'installazione dell'applicazione, viene chiesto di riavviare il dispositivo. Selezionare **Sì**.
6. Al termine dell'installazione, sarà necessario attivare il prodotto. La protezione del dispositivo sarà efficace solo ad attivazione avvenuta.



Attivazione **Per avviare l'attivazione, procedere come segue.**

1. Selezionare **Sì** per la notifica di attivazione visualizzata all'accensione del dispositivo per la prima volta in seguito all'installazione di F-Secure Mobile Security.
2. Selezionare il tipo di attivazione.
 - Per avviare il periodo di valutazione, selezionare **Valutazione gratuita** quindi **Avanti**.
 - In alternativa, per ottenere una versione completa concessa in licenza, selezionare **Numero abbonamento** come tipo di attivazione e premere **Avanti**. Immettere il numero di abbonamento e premere **Avanti**.
3. Selezionare **Sì** per collegarsi al servizio di aggiornamento. Viene stabilita una connessione tra applicazione e servizio di aggiornamento mediante la quale viene inviato il numero di abbonamento. Al primo aggiornamento, viene scaricato un database contenente le nuove definizioni dei virus.
4. Al termine del download, viene visualizzato un messaggio che informa l'utente dell'avvenuta registrazione e dell'attivazione dell'applicazione. Selezionare **OK** per terminare l'attivazione.
5. In seguito all'attivazione, eseguire la scansione del dispositivo per verificare che non siano presenti virus. Consultare la sezione **Scansione antivirus** per ulteriori informazioni.

Se si dispone di un codice di abbonamento valido e si sta utilizzando una versione di prova gratuita, accedere al menu *Acquista* e immettere il codice di attivazione per attivare l'abbonamento.

Avvio del prodotto

In seguito all'attivazione, F-Secure Mobile Security si avvia automaticamente all'accensione del dispositivo.

1. Se si sta utilizzando un dispositivo Windows Mobile Professional o Classic, selezionare **Start→Programmi→**  **Mobile Security**.
Se si sta utilizzando un dispositivo Windows Mobile Standard, selezionare **Start→**  **Mobile Security**.
2. Selezionare **Sì** se viene richiesto di eseguire una scansione antivirus.

2. Scansione antivirus

F-Secure Mobile Security funziona in background e analizza i file automaticamente quando la scansione in tempo reale è attivata.

1. Se durante la scansione in tempo reale viene rilevato un virus, verrà visualizzato un messaggio. Selezionare **Sì** per visualizzare i file infetti o **No** per chiudere la finestra.
2. La vista Infezioni contiene l'elenco dei file infetti rilevati sul dispositivo. Per ciascun elemento, viene visualizzato lo stato del file (in quarantena, ripristinato) e il relativo nome.
3. Selezionare il file infetto per visualizzare ulteriori dettagli.
 - Se si sta utilizzando Windows Mobile Professional o Classic, toccare **Mostra dettagli**.
 - Se si sta utilizzando un dispositivo Windows Mobile Standard, selezionare **Menu→Mostra dettagli**.

Elaborazione dei file infetti

Per elaborare i file infetti, procedere come segue.

1. Nella vista principale, aprire **Protezione antivirus**.
2. Nel menu *Protezione antivirus* selezionare File infetti.
3. Nella vista *File infetti* selezionare il file infetto da elaborare.
4. Scegliere una delle seguenti azioni:
 - **Elimina**: consente di eliminare il file infetto. Questa è l'opzione consigliata. In tal modo, infatti il file verrà completamente rimosso dal dispositivo.
 - **Quarantena**: consente di mettere in quarantena il file infetto se non è già in quarantena. Un file messo in quarantena viene bloccato, di conseguenza non rappresenta una minaccia contro il dispositivo quando F-Secure Mobile Security è attivo.
 - **Rilascia**: consente di rilasciare il file messo in quarantena. Se si sceglie questa opzione, il file non sarà più bloccato; è dunque possibile accedervi, ma a proprio rischio e pericolo.

Se si sta utilizzando Windows Mobile Professional o Classic, toccare il tasto multifunzione.

Se si sta utilizzando un dispositivo Windows Mobile Standard, selezionare **Menu** e scegliere l'operazione da eseguire

3. Come impedire traffico non autorizzato sulla rete

Il firewall di F-Secure Mobile Security funziona in background e monitora le informazioni Internet in entrata e in uscita e il traffico sulla rete, proteggendo il sistema da eventuali tentativi di intrusione. I livelli di firewall predefiniti consentono di modificare velocemente il livello di protezione a seconda delle necessità.

Selezione del livello di protezione

Per selezionare il livello di protezione procedere come segue.

1. Nella vista principale, aprire **Firewall**.
2. Nel menu Firewall, selezionare **Impostazioni**.
3. Scegliere uno dei seguenti livelli di protezione firewall:
 - **Nega tutti**: interrompe tutto il traffico sulla rete.
 - **Elevato**: consente le applicazioni più comuni e blocca il traffico in entrata.
 - **Normale**: consente tutte le connessioni in uscita e blocca il traffico in entrata.
 - **Consenti tutti**: consente tutto il traffico sulla rete.
 - **Personalizzato**: consente tutto il traffico di rete in base agli standard personalizzati impostati. Per modificare la serie di regole personalizzate, selezionare **Modifica regole personalizzate** quando è selezionato il livello di protezione **Personalizzato**.

4. Protezione delle informazioni confidenziali

Con la funzione Anti-Theft è possibile accertarsi che il dispositivo o i dati memorizzati su di esso non vengano utilizzati impropriamente in caso di furto.



Le schede di memoria sono facilmente rimovibili; per questo motivo, archiviare le informazioni confidenziali nella memoria del telefono.

Codice di sicurezza

Il codice è necessario per localizzare il dispositivo, impostare il blocco remoto o per cancellare i dati.

Il codice di sicurezza deve contenere almeno 8 caratteri. Utilizzare un codice facile da ricordare, ma difficile da indovinare. Conservare il codice in un luogo sicuro.

Anti-Theft remoto

Il localizzatore remoto consente di inviare un messaggio SMS al dispositivo smarrito per localizzarlo.

Con il blocco remoto è possibile bloccare il dispositivo inviando un messaggio SMS. Per utilizzare il blocco remoto, mantenere il blocco del dispositivo attivo.

Con la cancellazione in remoto è possibile eliminare i dati presenti sul dispositivo inviando un messaggio SMS. Con la cancellazione vengono eliminati tutti i dati memorizzati sul dispositivo.

Per configurare Anti-Theft remota:

1. Nella vista principale, aprire **Anti-Theft**.
2. Nel menu Anti-Theft, selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare le funzionalità da attivare:
 - Per localizzare il dispositivo in remoto, selezionare **Abilita localizzatore**.
 - Per cancellare i dati in remoto sul dispositivo selezionare **Abilita eliminazione in remoto**.
 - Per bloccare in remoto il dispositivo selezionare **Abilita blocco remoto**.



È possibile abilitare il blocco remoto solo quando il blocco del dispositivo è attivato.

4. Immettere il **codice di sicurezza** due volte per confermarlo.

Per localizzare, bloccare o cancellare i dati del dispositivo in remoto:

- Per localizzare il dispositivo, inviargli il seguente messaggio SMS:
#LOCATE#<codice di sicurezza> (esempio: #locate#12345678)
- Per bloccare il dispositivo, inviargli il seguente messaggio SMS:
#LOCK#<codice di sicurezza> (esempio: #lock#12345678)
- Per cancellare i dati contenuti nel dispositivo, inviargli il seguente messaggio SMS:
#WIPE#<codice di sicurezza> (esempio: #wipe#12345678)

Avviso SMS

La funzione Anti-Theft consente di ricevere un avviso in caso di sostituzione della carta SIM del dispositivo. Per utilizzare l'avviso via SMS, attivare l'impostazione e specificare il numero di telefono a cui inviare l'SMS quando la carta SIM del dispositivo viene sostituita.

5. Protezione della navigazione sul Web

Protezione Navigazione protegge dall'accesso ai siti dannosi in grado di sottrarre informazioni personali, come numeri di carte di credito, informazioni bancarie e password.

Protezione Navigazione verifica i siti Web visitati mediante Internet Explorer. Protezione Navigazione viene attivata automaticamente in seguito all'attivazione di F-Secure Mobile Security se Internet Explorer è impostato come browser predefinito. Se si utilizza un browser di terze parti, Protezione Navigazione non esegue alcuna verifica.

Per configurare Protezione Navigazione:

1. Nella vista principale, aprire **Protezione Navigazione**.
2. Nel menu Protezione Navigazione, selezionare **Impostazioni**.
3. Per attivare la protezione navigazione, selezionare **Abilita Protezione Navigazione**.
4. In **Rete da utilizzare**, selezionare quando utilizzare protezione navigazione: sempre o solo quando è in uso la rete del proprio operatore:
 - Selezionare **Solo operatore personale** per utilizzare protezione navigazione solo quando è in uso la rete del proprio operatore.
 - Selezionare **Tutti gli operatori** per utilizzare la protezione anche quando ci si trova al di fuori della rete del proprio operatore.

6. Aggiornamento del prodotto

Aggiornamenti automatici

F-Secure Mobile Security include un servizio di aggiornamento automatico che consente di aggiornare regolarmente il database delle definizioni dei virus. Solo un database di definizioni antivirus aggiornato costantemente garantisce la protezione del dispositivo dalle ultime minacce. Il servizio di aggiornamento automatico è efficace una volta attivato il prodotto.

Per eseguire gli aggiornamenti è necessaria una connessione a Internet attiva. Nel momento in cui è disponibile una connessione a Internet, viene avviata la ricerca degli ultimi aggiornamenti delle definizioni dei virus e se necessario viene effettuato il download.

Aggiornamenti manuali

È inoltre possibile aggiornare l'applicazione e il database delle definizioni dei virus manualmente

1. Selezionare **Menu→Aggiorna** nella vista principale.
2. Selezionare **Sì** per confermare il recupero degli ultimi aggiornamenti.
3. Se è disponibile un nuovo aggiornamento per l'applicazione, selezionare **Sì** alla richiesta di download.
4. Al termine dell'aggiornamento, premere **Sì** per eseguire la scansione antivirus. Consultare la sezione *Scansione antivirus* per ulteriori informazioni.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, scaricare la guida per l'utente per il prodotto (in lingua inglese) sul sito <http://mobile.f-secure.com/>.

Supporto tecnico

In caso di dubbi relativi all'applicazione e non risolti nelle guide o mediante i servizi offerti sul sito <http://mobile.f-secure.com/>, rivolgersi al proprio distributore o contattare direttamente F-Secure Corporation.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

"F-Secure" e il simbolo a forma di triangolo sono marchi registrati di F-Secure Corporation e i nomi dei prodotti F-Secure con relativi simboli/loghi, sono marchi o marchi registrati di F-Secure Corporation. Tutti i nomi di prodotto a cui si fa riferimento nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. F-Secure Corporation declina qualsiasi interesse proprietario relativamente ai marchi e ai nomi appartenenti a terzi. Sebbene F-Secure Corporation si impegni al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni fornite, F-Secure Corporation declina ogni responsabilità relativa a errori, omissioni di fatti riscontrabili nel presente documento. F-Secure Corporation si riserva il diritto di modificare le specifiche citate in questo documento senza preavviso.

Qualsiasi riferimento ad aziende, nomi e dati utilizzati come esempio è puramente casuale se non diversamente specificato. È vietata la riproduzione, la trasmissione in qualsiasi forma e mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, a qualsiasi scopo del presente documento senza l'esplicita autorizzazione scritta di F-Secure Corporation.

Questo prodotto è incluso in uno o più brevetti di F-Secure, tra cui:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2010 F-Secure Corporation. Tutti i diritti riservati.

