

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Installasjon og aktivering

Tidligere versjon Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert, må du lukke den. Den tidligere versjonen fjernes automatisk under installasjonen.

Installasjon **Gjør følgende for å installere programmet:**


1. Overfør CAB-installasjonsfilen til enheten.
2. Finn og velg CAB-filen i filutforskeren på enheten.
3. Velg **Ja** for å tillate installasjon hvis du blir bedt om å gjøre dette.
4. Velg **Ja** for å godta lisensvilkårene.
5. Når programmet er installert, blir du bedt om å starte enheten på nytt. Velg **Ja**.
6. Når installasjonen er fullført, må du aktivere produktet. Produktet beskytter ikke enheten før det er aktivert.

Aktivering **Gjør følgende for å starte aktiveringen:**

1. Velg **Ja** i aktiveringsvarselet som vises første gang du slår på enheten etter at du har installert F-Secure Mobile Security.
2. Velg en av følgende aktiveringstyper:
 - Hvis du vil starte prøveperioden, velger du **Gratis evaluering** og velger deretter **Neste**.
 - Hvis du vil ha den fullstendige, lisensierte versjonen, velger du **Abonnementsnummer** som aktiveringstype og velger deretter **Neste**. Angi abonnementsnummeret, og velg **Neste**.
3. Velg **Ja** for å koble til oppdateringstjenesten. Programmet kobler til oppdateringstjenesten og sender abonnementsnummeret ditt. Under den første oppdateringen laster programmet ned den nyeste virusdefinisjonsdatabasen.
4. Når nedlastingen er fullført, vises en melding om at registreringen var vellykket, og at programmet er aktivert. Velg **OK** for å fullføre aktiveringen.
5. Når aktiveringen er fullført, bør du skanne enheten for virus for å kontrollere at den ikke er infisert. Se avsnittet **Virusskanning** nedenfor.

Hvis du har en gyldig abonnementskode og bruker den gratis prøveversjonen av programmet, går du til *Kjøp*-menyen og skriver inn abonnementskoden for å aktivere abonnementet.

Starte produktet Når du har aktivert F-Secure Mobile Security, starter det opp automatisk hver gang du slår på enheten:

1. Hvis du bruker Windows Mobile Professional eller Classic, velger du **Start→ Programmer→  Mobile Security**.

Hvis du bruker Windows Mobile Standard, velger du **Start→  Mobile Security**.

2. Velg **Ja** hvis du blir spurt om du vil kjøre et virussøk.

2. Virusskanning

F-Secure Mobile Security jobber i bakgrunnen og søker automatisk gjennom filene når sanntidsskanning er aktivert.

1. En melding vises hvis det blir oppdaget virus under sanntidsskanningen. Velg **Ja** for å se de infiserte filene, eller **Nei** for å lukke visningen.
2. Infeksjoner-visningen inneholder en liste over infiserte filer på enheten. Tilstanden (satt i karantene, frigitt) og navn på den infiserte filen vises for hvert element i listen.
3. Velg den infiserte filen for å se flere detaljer om den.
 - Hvis du bruker Windows Mobile Professional eller Classic, klikker du på **Vis detaljer**.
 - Hvis du bruker Windows Mobile Standard, velger du **Meny**→**Vis detaljer**.

Behandling av infiserte filer

Gjør følgende for å behandle infiserte filer:

1. Åpne **Virusbeskyttelse** i hovedvisningen.
2. Velg Infiserte filer på **Virusbeskyttelse**-menyen.
3. I **Infiserte filer**-visningen velger du den infiserte filen du vil behandle.
4. Velg en av følgende handlinger:
 - **Slett** - Sletter den infiserte filen. Dette er det anbefalte alternativet. Filen vil bli slettet for godt fra enheten.
 - **Karantene** - Setter den infiserte filen i karantene hvis ikke dette allerede er gjort. En fil som er satt i karantene, er låst og kan ikke skade enheten når F-Secure Mobile Security er slått på.
 - **Frigi** - Frigir filen fra karantene. Når du frigjør en fil, vil den ikke lenger være låst. Du åpner den på eget ansvar.

Hvis du bruker Windows Mobile Professional eller Classic, klikker du på funksjonstasten.

Hvis du bruker Windows Mobile Standard, velger du **Meny** og velger deretter ønsket handling.

3. Forhindre uautorisert nettverkstrafikk

Brannmuren i F-Secure Mobile Security jobber stille i bakgrunnen. Den overvåker innkommende og utgående Internett- og nettverkstrafikk og beskytter mot inntrengingsforsøk. Ved hjelp av de forhåndsdefinerte brannmurnivåene kan du endre beskyttelsesnivået øyeblikkelig etter behov.

Valg av sikkerhetsnivå

Gjør følgende for å velge sikkerhetsnivå:

1. Åpne **Brannmur** i hovedvisningen.
2. Velg **Innstillinger** på Brannmur-menyen.
3. Velg en av følgende brannmurnivåer:
 - **Forby alt** - Stanser all nettverkstrafikk.
 - **Høy** - Tillater de mest brukte programmene og blokkerer all innkommende trafikk.
 - **Normal** - Tillater alle utgående tilkoblinger og blokkerer all innkommende trafikk.
 - **Tillat alt** - Tillater all nettverkstrafikk.
 - **Egendefinert** - Tillater nettverkstrafikk basert på egendefinerte regler. Hvis du vil redigere de egendefinerte reglene, velger du **Endre egendefinerte regler** når sikkerhetsnivået **Egendefinert** er valgt.

4. Beskytte konfidensiell informasjon

Med Anti-Theft kan du være trygg på at enheten og informasjonen som er lagret på den, ikke misbrukes hvis enheten blir stjålet.



Ettersom minnekort lett kan fjernes, bør du lagre konfidensiell informasjon i enhetens innebygde minne.

Sikkerhetskode

Du kan bruke sikkerhetskoden til å finne eller låse enheten eller slette innholdet på den fra et annet sted.

Sikkerhetskoden må bestå av minst 8 tegn. Bruk en kode som er lett å huske, men vanskelig å gjette. Oppbevar sikkerhetskoden på et trygt sted.

Ekstern Anti-Theft

Med fjernsøkeren kan du sende en tekstmelding til den bortkomne enheten for å finne den.

Med ekstern lås kan du låse enheten fra et annet sted ved å sende den en tekstmelding du har opprettet. Du må la enhetslåsen være på for å kunne bruke den eksterne låsen.

Med ekstern sletting kan du slette innholdet på enheten fra et annet sted ved å sende den en tekstmelding du har opprettet. Når innholdet på enheten slettes, blir alle lagrede data på den fjernet.

Gjør følgende for å konfigurere ekstern Anti-Theft:

1. Åpne **Anti-Theft** i hovedvisningen.
2. Velg **Innstillinger** på Anti-Theft-menyen.
3. Velg hvilke funksjoner du vil aktivere:
 - Hvis du vil kunne finne enheten fra et eksternt sted, velger du **Aktiver søker**.
 - Hvis du vil kunne slette innholdet på enheten fra et eksternt sted, velger du **Aktiver ekstern sletting**.
 - Hvis du vil kunne låse enheten fra et eksternt sted, velger du **Aktiver ekstern lås**.



Ekstern lås kan bare aktiveres når enhetslåsen er slått på.

4. Skriv inn en kode under **Sikkerhetskode**, og skriv den inn på nytt for å bekrefte den.

Gjør følgende for å finne eller låse enheten eller slette innholdet på den fra et eksternt sted:

- Send følgende tekstmelding til enheten for å finne den:
#LOCATE#<sikkerhetskode> (for eksempel #locate#12345678)
- Hvis du vil låse enheten, sender du følgende tekstmelding til enheten:
#LOCK#<sikkerhetskode> (for eksempel #lock#12345678)
- Hvis du vil slette innholdet på enheten, sender du følgende tekstmelding til enheten:
#WIPE#<sikkerhetskode> (for eksempel #wipe#12345678)

SMS-varsel

Anti-Theft kan varsle deg hvis noen endrer SIM-kortet i enheten din. Hvis du vil bruke SMS-varselet, slår du på innstillingen og angir telefonnummeret som tekstmeldingen skal sendes til når SIM-kortet i enheten endres.

5. Surfe trygt på Internett

Surfebeskyttelse beskytter deg mot nettsteder som kan stjele personlige opplysninger, for eksempel kredittkortnumre, brukerkontoinformasjon og passord.

Surfebeskyttelsen kontrollerer nettsteder du prøver å besøke med Internet Explorer. Hvis du har valgt Internet Explorer som standard webleser, slås surfebeskyttelsen automatisk på når du aktiverer F-Secure Mobile Security. Hvis du bruker en tredjeparts webleser, gir ikke surfebeskyttelsen noen beskyttelse.

Gjør følgende for å konfigurere Surfebeskyttelse:

1. Åpne **Surfebeskyttelse** i hovedvisningen.
2. Velg **Innstillinger** på Surfebeskyttelse-menyen.
3. Velg **Aktiver Surfebeskyttelse** for å slå på surfebeskyttelsen.
4. Under **Nettverk som skal brukes** velger du om du vil bruke surfebeskyttelse hele tiden eller bare når du surfer på nettet på din egen operatørs nettverk:
 - Velg **Bare min operatør** for å bruke surfebeskyttelse bare når du bruker din egen operatørs nettverk.
 - Velg **Alle operatører** for å beholde beskyttelsen på når du befinner deg utenfor din operatørs nettverk.

6. Holde produktet oppdatert

Automatiske oppdateringer

F-Secure Mobile Security inneholder en automatisk oppdateringstjeneste som sørger for at virusdefinisjonsdatabasen i programmet oppdateres regelmessig. Bare en oppdatert virusdefinisjonsdatabase er i stand til å beskytte enheten mot de nyeste virusene. Automatiske oppdateringer blir tatt i bruk etter at du har aktivert produktet.

Programmet krever en aktiv Internett-tilkobling for oppdateringene. Når en tilkobling til Internett er tilgjengelig, kontrollerer programmet når virusdefinisjonsdatabasen ble oppdatert sist, og laster om nødvendig ned nye oppdateringer.

Manuelle oppdateringer

Du kan også oppdatere programmet og virusdefinisjonsdatabasen manuelt:

1. Velg **Meny→Oppdater** i hovedvisningen.
2. Velg **Ja** for å bekrefte at du vil laste ned den nyeste oppdateringen.
3. Hvis en ny programoppdatering er tilgjengelig, velger du **Ja** når du blir spurt om du vil laste den ned.
4. Når oppdateringen er fullført, velger du **Ja** for å skanne enheten for virus. Se avsnittet **Virusskanning** hvis du vil ha mer informasjon.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned brukerhåndboken for produktet (tilgjengelig på engelsk) fra <http://mobile.f-secure.com/>.

Teknisk brukerstøtte

Hvis du har spørsmål om programmet som du ikke finner svar på i brukerhåndbøkene eller på nettsidene på <http://mobile.f-secure.com/>, kan du ta kontakt med din lokale F-Secure-forhandler eller F-Secure Corporation direkte.

ANSVARFRASKRIVELSE

"F-Secure" og trekantsymbolet er registrerte varemerker for F-Secure Corporation, og F-Secure-produktnavn og -symboler/logoer er enten varemerker eller registrerte varemerker for F-Secure Corporation. Alle produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive selskaper. F-Secure Corporation fraskriver seg rettighetsinteresser i andres merker og navn. Selv om F-Secure Corporation har gjort alt for å sikre at disse opplysningene er nøyaktige, tar ikke F-Secure Corporation ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. F-Secure Corporation forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene nevnt i dette dokumentet, uten forvarsel.

Selskaper, navn og andre data som er brukt i eksempler, er oppdiktet hvis ikke annet er oppgitt. Ingen deler av dette dokumentet må reproduseres eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, elektronisk eller mekanisk, for noe som helst formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra F-Secure Corporation.

Dette produktet kan være omfattet av én eller flere F-Secure-patenter, inkludert følgende:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2010 F-Secure Corporation. Med enerett.

