

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Instalação e Activação

Versão Anterior Se tiver uma versão anterior do F-Secure Mobile Security instalada, deve encerrá-la. A versão anterior é eliminada automaticamente durante a instalação.

Instalação **Para instalar:**

1. Transfira o ficheiro de instalação .cab para o dispositivo.
2. Localize e seleccione o ficheiro .cab no Explorador de Ficheiros do dispositivo.
3. Seleccione **Sim** para permitir a instalação se lhe for solicitado.
4. Seleccione **Sim** para aceitar os termos e condições da licença.
5. Após instalar a aplicação, é-lhe solicitado que reinicie o dispositivo. Seleccione **Sim**.
6. Depois de concluída a instalação, tem de activar o produto. Se não for activado, o produto não protegerá o seu dispositivo .


Activar **Para iniciar a activação:**


1. Seleccione **Sim** na notificação de activação que é apresentada quando ligar o dispositivo pela primeira vez após a instalação do F-Secure Mobile Security.
2. Seleccione o tipo de activação:
 - Para iniciar o período de avaliação, seleccione **Avaliação grátis** e seleccione **Seguinte**, OU
 - Para ter a licença completa, seleccione **Número de subscrição** para o tipo de activação e seleccione **Seguinte**. Introduza o seu número de subscrição e seleccione **Seguinte**.
3. Seleccione **Sim** para estabelecer ligação ao serviço de actualizações. A aplicação liga ao serviço de actualizações e envia o seu número de subscrição. Durante a primeira actualização, a aplicação transfere a última base de dados de definições de vírus.
4. Quando a transferência é concluída, uma mensagem informa-o de que o registo foi efectuado com êxito e que a aplicação foi activada. Seleccione **OK** para concluir a activação.
5. Uma vez concluída a activação, analise o dispositivo para ter a certeza de que não existem vírus no mesmo. Consulte a secção **Pesquisa Antivírus** para obter mais informações.

Se possui um código de subscrição válido e se está a utilizar actualmente a versão de teste gratuita da aplicação, vá até ao menu **Comprar** e introduza o código da subscrição para activar a subscrição.

Iniciar o Produto

Depois de activado, o F-Secure Mobile Security é automaticamente iniciado sempre que liga o dispositivo:

1. Se estiver a utilizar o Windows Mobile Professional ou Classic, seleccione **Iniciar**→ **Programas**→  **Mobile Security**.

Se estiver a utilizar o Windows Mobile Standard, seleccione **Iniciar**→  **Mobile Security**.

2. Seleccione **Sim** se lhe for solicitado que execute uma análise para detectar vírus.

2. Pesquisa Antivírus

F-Secure Mobile Security é executada em segundo plano e analisa os ficheiros automaticamente quando a análise em tempo real está activa.

1. Se for detectado um vírus durante uma pesquisa em tempo real, aparece uma mensagem. Seleccione **Sim** para ver os ficheiros infectados ou **Não** para fechar a vista.
2. A vista *Infeções* mostra todos os ficheiros infectados existentes no seu dispositivo. Em cada item da lista é indicado o estado (em quarentena ou liberto) e o nome do ficheiro infectado.
3. Seleccione o ficheiro infectado para visualizar mais detalhes acerca do mesmo.
 - Se estiver a utilizar o Windows Mobile Professional ou Classic, prima **Mostrar detalhes**.
 - Se estiver a utilizar o Windows Mobile Standard, seleccione **Menu**→**Mostrar detalhes**.

Processar Ficheiros Infectados

Para processar ficheiros infectados:

1. Na vista principal, abra **Protecção antivírus**.
2. No menu *Protecção antivírus*, seleccione **Ficheiros infectados**.
3. Na vista *Ficheiros infectados*, seleccione o ficheiro infectado para processar.
4. Seleccione uma das seguintes opções:
 - **Eliminar** - eliminar o ficheiro infectado. Esta é a opção recomendada. O ficheiro é completamente removido do seu dispositivo.
 - **Quarentena** - se o ficheiro infectado ainda não estiver em quarentena, coloca-o em quarentena. Um ficheiro em quarentena é bloqueado e não poderá afectar o seu dispositivo enquanto o F-Secure Mobile Security estiver a funcionar.
 - **Libertar** - libertar de quarentena o ficheiro infectado. Se libertar um ficheiro, este deixará de ser bloqueado. Se lhe aceder, fá-lo-á por sua conta e risco.

Se estiver a utilizar o Windows Mobile Professional ou Classic, prima a tecla de função.

Se estiver a utilizar o Windows Mobile Standard, seleccione **Menu** e seleccione a acção.

3. Prevenir Tráfego Não Autorizado da Rede

A Firewall no F-Secure Mobile Security funciona em segundo plano, sem se manifestar. Monitoriza a comunicação com a Internet e o tráfego de rede e protege-o de tentativas de intrusão. Os níveis predefinidos da Firewall permitem-lhe alterar o nível de protecção em qualquer momento, de acordo com as necessidades.

Seleccionar o Nível de segurança

Para seleccionar o nível de segurança:

1. Na vista principal, abra **Firewall**.
2. No menu Firewall, seleccione **Definições**.
3. Seleccione um dos seguintes níveis da firewall:
 - **Bloquear Tudo** - bloquear qualquer tráfego da rede.
 - **Alta** - permite as aplicações mais utilizadas e bloqueia o tráfego de entrada.
 - **Normal** - permite todas as ligações de saída e bloqueia o tráfego de entrada.
 - **Permitir Tudo** - permite qualquer tráfego na rede.
 - **Personalizar** - permite o tráfego de rede com base em regras personalizadas. Para editar a configuração da regra personalizada, seleccione **Editar regras personalizadas** quando o nível de segurança **Personalizado** estiver seleccionado.

4. Proteger Informações confidenciais

Com a Anti-Theft, pode estar certo de que o seu dispositivo, ou os dados nele armazenados, não são utilizados de forma incorrecta em caso de roubo do dispositivo.



Uma vez que os cartões de memória podem ser facilmente retirados, guarde as suas informações confidenciais na memória do dispositivo.

Código de segurança

Pode utilizar o código de segurança para localizar, bloquear ou eliminar os dados do dispositivo de forma remota.

O código de segurança deve ter pelo menos 8 caracteres de comprimento. Utilize um código que seja fácil de recordar mas difícil de adivinhar. Guarde o código de segurança num lugar seguro.

Anti-Theft remota

Com o localizador remoto, pode enviar uma mensagem SMS para o dispositivo perdido para o localizar.

Com o bloqueio remoto, pode bloquear o dispositivo de forma remota através do envio de uma mensagem SMS que tenha criado. Para utilizar o bloqueio remoto, mantenha o bloqueio do dispositivo activo.

Com a eliminação remota, pode eliminar os dados guardados no dispositivo de forma remota através do envio de uma mensagem SMS que tenha criado. Quando é dada esta instrução, todos os dados armazenados no dispositivo são eliminados.

Para configurar a Anti-Theft remota:

1. Na vista principal, abra **Anti-Theft**.
2. No menu Anti-Theft, seleccione **Definições**.
3. Seleccione as funcionalidades que deseja activar:
 - Se pretender ter a possibilidade de localizar o dispositivo de forma remota, seleccione **Activar localizador**.
 - Se pretender ter a possibilidade de eliminar os dados guardados no dispositivo de forma remota, seleccione **Activar eliminação remota**.
 - Se pretender ter a possibilidade de bloquear o dispositivo de forma remota, seleccione **Activar bloqueio remoto**.



Apenas pode activar o bloqueio remoto quando o bloqueio do dispositivo estiver activo.

4. Introduza o **Código de segurança** e insira-o novamente para o confirmar.

Para localizar, bloquear ou eliminar os dados do dispositivo de forma remota:

- Para localizar o dispositivo, envie a seguinte mensagem SMS para o dispositivo:
#LOCATE#<código de segurança> (Por exemplo: #locate#12345678)
- Para bloquear o dispositivo, envie a seguinte mensagem SMS para o dispositivo:
#LOCK#<código de segurança> (Por exemplo: #lock#12345678)
- Para eliminar os dados armazenados no dispositivo, envie a seguinte mensagem SMS para o dispositivo:
#WIPE#<código de segurança> (Por exemplo: #wipe#12345678)

Alerta através de SMS

A Anti-Theft pode alertá-lo se alguém mudar o cartão SIM do dispositivo. Para utilizar o alerta através de SMS, active a definição e especifique o número de telefone para o qual deve ser enviada a mensagem de texto SMS no caso do cartão SIM do dispositivo ser alterado.

5. Proteger a navegação na Internet

A Protecção de Navegação protege-o de páginas da Internet que podem furtar as suas informações pessoais, incluindo os números dos cartões de crédito, as informações da conta de utilizador e as palavras-passe.

A Protecção de Navegação verifica as páginas da Internet nas quais navega com o Internet Explorer. A Protecção de Navegação está activa automaticamente após a activação da aplicação F-Secure Mobile Security se o Internet Explorer estiver definido como o navegador predefinido. Se estiver a utilizar qualquer navegador de terceiros, a Protecção de Navegação não protege a navegação.

Para configurar Protecção de Navegação:

1. Na vista principal, abra **Protecção de Navegação**.
2. No menu Protecção de Navegação, seleccione **Definições**.
3. Se desejar activar a aplicação Protecção de Navegação, seleccione **Activar Protecção de Navegação**.
4. Em **Rede a utilizar**, seleccione se deseja utilizar a Protecção de Navegação constantemente ou apenas quando estiver a navegar na Internet com a rede do seu operador:
 - Seleccione **Apenas o meu operador** para utilizar a Protecção de Navegação apenas quando estiver a utilizar a rede do seu operador.
 - Seleccione a definição **Todos os operadores** para manter a protecção activa se estiver em viagem e fora do alcance da rede do seu operador.

6. Manter o Produto Actualizado

Actualizações Automáticas

O F-Secure Mobile Security inclui um serviço de actualizações automáticas, que mantém a base de dados de definição de vírus da aplicação regularmente actualizada. Só uma base de dados de definições de vírus actualizada pode proteger o seu dispositivo contra os vírus mais recentes. As actualizações automáticas só começam a funcionar depois de activar o produto.

A aplicação necessita de uma ligação à Internet para efectuar as actualizações. Sempre que uma ligação à Internet se encontra disponível, a aplicação verifica quando foi a última vez que a base de dados de definições de vírus foi actualizada e, se necessário, transfere a mais recente.

Actualizações manuais

Também pode actualizar a aplicação e a base de dados de definição de vírus manualmente:

1. Na vista principal, seleccione **Menu→Actualizações** .
2. Seleccione **Sim** para confirmar que pretende obter as actualizações mais recentes.
3. Se estiver disponível uma nova actualização para a aplicação, seleccione **Sim** quando lhe for perguntado se pretende transferir a actualização.
4. Quando a actualização tiver sido concluída, seleccione **Sim** para efectuar uma pesquisa antivírus no seu dispositivo. Consulte a secção **Pesquisa Antivírus** para obter mais informações.

Para Mais Informações

Para mais informações, transfira o Manual do Utilizador do produto (em Inglês) em <http://mobile.f-secure.com/>.

Apoio Técnico

Se desejar colocar questões sobre a aplicação não abordadas pelos manuais ou pelos serviços on-line em <http://mobile.f-secure.com/>, pode contactar o distribuidor local da F-Secure ou a empresa F-Secure directamente.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

"F-Secure" e o símbolo triangular são marcas registadas da F-Secure Corporation, e nomes de produtos F-Secure e outros símbolos ou logótipos são marcas ou marcas registadas da F-Secure Corporation. Todos os nomes de produtos referidos neste documento são marcas ou marcas registadas, propriedade das respectivas empresas. A F-Secure Corporation nega quaisquer direitos de propriedade sobre essas marcas e nomes de terceiros. Embora a F-Secure Corporation faça todos os esforços para garantir que esta informação seja exacta, a F-Secure Corporation não será responsável por quaisquer erros, omissões, ou factos contidos neste documento. A F-Secure Corporation reserva-se o direito de modificar especificações citadas neste documento sem aviso prévio.

As empresas, os nomes e os dados utilizados em exemplos incluídos neste documento são fictícios, excepto nos casos em que existir uma indicação em contrário. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou para qualquer fim, sem uma permissão por escrito fornecida pela F-Secure.

Este produto pode ser abrangido por uma ou mais patentes da F-Secure, inclusive as seguintes:
GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2010 F-Secure Corporation. Todos os direitos reservados

