

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Yükleme ve Etkinleştirme

Önceki Sürüm Önceki F-Secure Mobile Security sürümü yüklüyse, bu uygulamayı kapatmanız gerekir. Yükleme sırasında önceki sürüm otomatik olarak kaldırılır.

Yükleme **Yüklemek için:**

1. .cab yükleme dosyasını aygıtınıza aktarın.
2. Aygıtınızdaki Dosya Gezgini içinde .cab dosyasını bulup seçin.
3. İstenirse, yüklemeye izin vermek için **Evet**'i seçin.
4. Lisans şart ve koşullarını kabul etmek için **Evet**'i seçin.
5. Uygulamayı yükledikten sonra aygıtınızı yeniden başlatmanız istenir. Select **Evet**.
6. Yükleme hazır olduğunda, ürünü etkinleştirmeniz gerekir. Ürünü etkinleştirmeniz, aygıtınızı korur.

Etkinleştirme **Etkinleştirmeyi başlatmak için:**

1. Select F-Secure Mobile Security uygulamasını yükledikten sonra aygıtınızı ilk başlattığınızda görünen etkinleştirme bildiriminde **Evet**'i seçin.
2. Etkinleştirme türünü seçin:
 - Deneme süresini başlatmak için **Ücretsiz Deneme**'yi ve sonra **İleri**'yi seçin
VEYA
 - Tam lisanslı sürümü elde etmek için, etkinleştirme türü olarak **Abonelik Numarası**'nı ve **İleri**'yi seçin. Abonelik numaranızı girin ve **İleri**'yi seçin.
3. Güncelleme hizmetine bağlanmak için **Evet**'i seçin. Uygulama güncelleme hizmetine bağlanır ve abonelik numaranızı gönderir. Uygulama, ilk güncelleme sırasında en son virüs tanımı veritabanını karşıdan yükler.
4. Karşıdan yükleme tamamlandığında, kayıt işleminizin başarılı olduğunu ve uygulamanın etkinleştirildiğini belirten bir ileti gönderilir. Etkinleştirme işlemini bitirmek için **Tamam**'i seçin.
5. Etkinleştirmeyi bitirdikten sonra, temiz olduğundan emin olmak için aygıtınızda virüs taraması yapın. Daha fazla bilgi için **Virüs Taraması** bölümüne bakın.

Geçerli bir abonelik kodunuz varsa ve uygulamanın ücretsiz deneme sürümünü kullanmaktaysanız, **Satın al** menüsüne gidin ve aboneliğinizi etkinleştirmek için abonelik kodunuzu girin.

Ürünü Başlatma

F-Secure Mobile Security uygulaması, etkinleştirildikten sonra aygıtınızı her açışınızda otomatik olarak başlar.

1. Windows Mobile Professional veya Classic kullanıyorsanız, **Başlat**→ **Programlar**→ **Mobile Security**'yi seçin.

Windows Mobile Standard kullanıyorsanız, **Başlat**→ **Mobile Security**'yi seçin.

2. Bir virüs taraması çalıştırılmak istenirse, **Evet**'i seçin.

2. Virüs Taraması

F-Secure Mobile Security arka planda çalışır ve gerçek zamanlı tarama etkin olduğunda dosyalarınızı otomatik olarak tarar.

1. Gerçek zamanlı tarama sırasında virüs bulunursa, bir ileti görüntülenir. Etkilenen dosyaları görüntülemek için **Evet**'i veya görünümü kapatmak için **Hayır**'i seçin.
2. Etkilenmeler görünümünde aygıttaki etkilenen dosyaların listesi bulunur. Listedeki her öğe için etkilenmiş dosyanın durumu (karantinaya alındı, serbest bırakıldı) ve adı görüntülenir.
3. Etkilenen dosyayla ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için dosyayı seçin.
 - Windows Mobile Professional veya Classic kullanıyorsanız, **Ayrıntıları göster**'e dokununuz.
 - Windows Mobile Standard kullanıyorsanız, **Menü**→**Ayrıntıları göster**'i seçin.

Etkilenen Dosyalar İşleniyor

Etkilenen dosyaları işlemek için:

1. Ana görünümünden **Virüsten Korunma**'yı açın.
2. **Virüsten Korunma** menüsünde Etkilenen dosyaları seçin.
3. **Etkilenen dosyalar** görünümünde, işlenecek etkilenen dosyayı seçin.
4. Aşağıdaki eylemlerden birini seçin:
 - **Sil** - etkilenen dosyayı siler. Önerilen seçenek budur. Dosya aygıtınızdan tümüyle kaldırılır.
 - **Karantinaya al** - henüz almadıysanız, etkilenen dosyayı karantinaya alır. Karantinaya alınan dosya kilitlenir ve F-Secure Mobile Security açık olduğunda aygıtınıza zarar veremez.
 - **Serbest Bırak** - karantinaya alınan dosyayı serbest bırakır. Dosyayı serbest bırakırsanız, artık kilitlenmeyecektir. Dosyaya erişme sonucunda oluşacak risk tümüyle sizin sorumluluğunuzdadır.

Windows Mobile Professional veya Classic kullanıyorsanız, ekran tuşuna dokununuz.

Windows Mobile Standard kullanıyorsanız, **Menü**'yü ve ardından bir eylemi seçin.

3. Yetkisiz Ağ Trafiğini Engelleme

F-Secure Mobile Security yazılımındaki güvenlik duvarı, sessiz bir şekilde arka planda çalışır. Gelen ve giden Internet ve ağ trafiğini izler, sizi şüpheli yetkisiz giriş denemelerinden korur. Önceden tanımlanan güvenlik duvarı düzeyleri, korunma düzeyini gereksinimlerinize göre değiştirmenize olanak verir.

Güvenlik Düzeyi'ni seçme

Güvenlik düzeyini seçmek için:

1. Ana görünümde **Güvenlik Duvarı**'ni açın.
2. Güvenlik Duvarı menüsünde **Ayarları**'i seçin
3. Aşağıdaki güvenlik duvarı düzeylerinden birini seçin:
 - **Tümünü Reddet** - tüm ağ trafiğini durdurur.
 - **Yüksek** - sık kullanılan uygulamalara izin verir ve tüm gelen trafiği engeller.
 - **Normal** - tüm giden bağlantılara izin verir ve tüm gelen trafiği engeller.
 - **Tümüne İzin Ver** - tüm ağ trafiğine izin verir.
 - **Özel** - özel kurallarınıza bağlı olarak ağ trafiğine izin verir. Özel kural kümesini düzenlemek için **Özel** güvenlik düzeyi seçiliyken **Özel kuralları düzenle**'yi seçin.

4. Gizli Bilgileri Koruma

Anti-theft özelliğiyle, aygıtınız çalındığında aygıtınızın veya üzerinde yüklü verilerin kötü amaçlı kullanılmayacağından emin olabilirsiniz.



Bellek kartları kolaylıkla çıkarılabildiğinden, gizli bilgilerinizi aygıt belleğinde depolayın.

Güvenlik Kodu

Güvenlik kodunu, aygıtınızı uzaktan bulmak, kilitlemek veya silmek için kullanabilirsiniz.

Güvenlik kodunun en az 8 karakter uzunluğunda olması gerekir. Hatırlanması kolay ancak tahmin edilmesi zor bir kod kullanın. Güvenlik kodunu emniyetli bir yerde saklayın.

Uzaktan Anti-Theft

Uzak konumlandırıcı ile, kaybolan aygıtınıza bir SMS mesajı göndererek onu bulabilirsiniz.

Uzaktan kilitleme özelliğiyle, oluşturmuş olduğunuz bir SMS mesajını göndererek aygıtı uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme özelliğini kullanmak için aygıt kilidini açık tutun.

Uzaktan silme özelliğiyle, oluşturmuş olduğunuz bir SMS mesajını göndererek aygıtı uzaktan silebilirsiniz. Aygıt silindiğinde, üzerindeki tüm veriler kaldırılır.

Uzaktan kilitleme ve silme özelliklerini ayarlamak için:

1. Ana görünümde **Anti-theft**'i açın.
2. Anti-theft menüsünde **Ayarlar**'ı seçin.
3. Açmak istediğiniz özellikleri seçin:
 - Aygıtınızı uzaktan bulabilmek istiyorsanız **Konumlandırıcı etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
 - Aygıtınızı uzaktan silmek istiyorsanız **Uzaktan temizlemeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
 - Aygıtınızı uzaktan kilitleyebilmek istiyorsanız **Uzaktan kilitlemeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.



Uzaktan kilitleme özelliğini, aygıt kilidi açıkken etkinleştirebilirsiniz.

4. **Güvenlik kodunuzu** girin ve onaylamak için yeniden yazın.

Aygıtınızı uzaktan bulmak, kilitlemek veya silmek için:

- Aygıtı bulmak için aygıtınıza aşağıdaki SMS mesajını gönderin:
#LOCATE#<güvenlik kodu> (Örneğin: #locate#12345678)
- Aygıtı kilitlemek için aygıtınıza aşağıdaki SMS mesajını gönderin:
#LOCK#<güvenlik kodu> (Örneğin: #lock#12345678)
- Aygıtı silmek için aygıtınıza aşağıdaki SMS mesajını gönderin:
#WIPE#<güvenlik kodu> (Örneğin: #wipe#12345678)

SMS Uyarısı

Anti-theft, cihazınızdaki SIM kart değiştirilirse sizi uyarabilir. SMS uyarısını kullanmak için, **SIM değiştirildiğinde SMS uyarısı** ayarını etkinleştirin ve cihazdaki SIM kart değiştirildiğinde SMS metin mesajının gönderileceği telefon numarasını belirleyin.

5. Web'de gezinme koruması

Gezinme Koruması özelliği kredi kartı bilgileri, kullanıcı hesabı bilgileri ve parolalar gibi kişisel bilgilerinizi çalabilecek Web sitelerine karşı korunmanızı sağlar.

Gezinme Koruması, Internet Explorer ile gezindiğiniz web sitelerini denetler. Internet Explorer varsayılan tarayıcınız olarak ayarlanmışsa, F-Secure Mobile Security ürünü etkinleştirildikten sonra Gezinme Koruması otomatik olarak açılır. Üçüncü taraflara ait bir tarayıcı kullanırsanız, Gezinme Koruması özelliği koruma sağlamaz.

Gezinme Koruması ayarlarını yapmak için:

1. Ana görünümünden **Gezinme Koruması**'nı açın.
2. Gezinme Koruması menüsünde **Ayarlar**'ı seçin.
3. Gezinme Koruması'nı açmak istiyorsanız, **Gezinme Korumasını Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
4. **Kullanılacak ağ** altında, Gezinme Koruması özelliğini sürekli mi yoksa kendi operatörünüzün şebekesini kullanarak Web'de gezinirken mi kullanmak istediğinizi seçin:
 - Gezinme Koruması'nı yalnızca kendi operatörünüzün şebekesiyle kullanmak için **Yalnız benim operatörüm** seçeneğini belirleyin.
 - Seyahat halindeyken ve kendi operatörünüzün şebekesi dışındayken de korumanın etkin kalması için **Tüm operatörler** seçeneğini belirleyin.

6. Ürünün Güncel Kalmasını Sağlama

Otomatik Güncelleştirmeler

F-Secure Mobile Security, uygulamadaki virüs tanımı veritabanının düzenli olarak güncellenmesini sağlayan bir otomatik güncelleştirme hizmeti içerir. Yalnızca güncel bir virüs tanımı veritabanı aygıtınızı en yeni virüslere karşı korur. Otomatik güncelleştirmeler, ürün etkinleştirildikten sonra kullanılır.

Uygulama, güncelleştirmeler için etkin bir Internet bağlantısı gerektirir. Kullanılabilir bir Internet bağlantısı olduğunda, uygulama, virüs tanımı veritabanının son güncellenme tarihini denetler ve gerekiyorsa yeni güncelleştirmeleri karşıdan yükler.

El ile Güncelleştirmeler

Uygulamayı ve virüs tanımı veritabanını el ile de güncelleyebilirsiniz:

1. Ana görünümde **Menü**→**Güncelle** seçeneğini belirleyin.
2. En son güncelleştirmeyi almak istediğinizi onaylamak için **Evet**'i seçin.
3. Yeni bir uygulama güncelleştirmesi varsa, yüklemek isteyip istemediğiniz sorulduğunda **Evet**'i seçin.
4. Güncelleme işlemi bittiğinde, aygıtınızda virüs taraması yapmak için **Evet**'i seçin. Daha fazla bilgi için **Virüs Taraması** bölümüne bakın.

Daha Fazla Bilgi

Daha fazla bilgi için <http://mobile.f-secure.com/> adresinden ürününüzün Kullanıcı Kılavuzunu (İngilizcedir) karşıdan yükleyin.

Teknik Destek

Uygulamayla ilgili kılavuzlarda veya <http://mobile.f-secure.com/> adresindeki çevrimiçi hizmetlerde ele alınmayan sorularınız varsa, yerel F-Secure dağıtıcınıza veya doğrudan F-Secure Corporation'a başvurabilirsiniz.

FERAGATNAME

"F-Secure" ve üçgen simgesi F-Secure Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır ve F-Secure ürün adları ve simgeleri/logoları F-Secure Corporation'ın ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen tüm ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. F-Secure Corporation, diğer şirketlerin marka ve adlarıyla ilgili mülkiyet haklarını reddeder. F-Secure Corporation bu bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her çabayı göstermesine rağmen, F-Secure Corporation burada bulunan hatalardan veya bilgi eksikliğinden sorumlu tutulamaz. F-Secure Corporation bu belgede belirtilen özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Buradaki örneklerde adı geçen şirketler, adlar ve veriler aksi belirtilmedikçe gerçek dışıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü F-Secure Corporation'ın yazılı onayı olmadan elektronik veya mekanik olarak hiçbir biçimde veya şekilde, herhangi bir amaçla çoğaltılamaz veya gönderilemez.

Bu ürün aşağıdakiler dahil bir veya daha fazla F-Secure patentiyle korunuyor olabilir:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Telif Hakkı © 2010 F-Secure Corporation. Tüm hakları saklıdır.

