

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Installeren en activeren

Vorige versie Als u een vorige versie van F-Secure Mobile Security hebt geïnstalleerd, moet u deze sluiten. De eerdere versie wordt tijdens de installatie automatisch verwijderd.

Installatie **Installeren:**


1. Kopieer het installatiebestand met de extensie .cab naar uw apparaat.
2. Zoek het .cab-bestand in het programma voor bestanden zoeken op uw apparaat.
3. Selecteer **Ja** om de installatie toe te staan als u hierom wordt gevraagd.
4. Selecteer **Ja** om akkoord te gaan met de licentiebepalingen en -voorwaarden.
5. Nadat u de toepassing hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd het apparaat opnieuw op te starten. Selecteer **Ja**.
6. Nadat de installatie is voltooid, moet u het product activeren. Uw apparaat wordt pas beveiligd als u het product activeert.

Activering **Activeren:**

1. Selecteer **Ja** in het activeringsvenster dat wordt weergegeven wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt nadat u F-Secure Mobile Security hebt geïnstalleerd.
2. Selecteer het activeringstype:
 - Als u de evaluatieperiode wilt starten, selecteert u **Gratis evaluatieversie** en selecteert u **Volgende**, of
 - Selecteer voor de volledige versie met licentie **Abonnementsnummer** als activeringstype en selecteer **Volgende**. Geef uw abonnementsnummer op en selecteer **Volgende**.
3. Selecteer **Ja** om verbinding te maken met de updateservice. De toepassing maakt verbinding met de updateservice en verzendt uw abonnementsnummer. Tijdens de eerste update wordt de nieuwste virusdefinitiedatabase gedownload.
4. Nadat het downloaden is voltooid, verschijnt een bericht dat de registratie is voltooid en dat de toepassing wordt geactiveerd. Selecteer **OK** om de activering te voltooien.
5. Nadat de activering is voltooid, scant u het apparaat op virussen om te controleren of het geen virussen bevat. Zie het gedeelte **Scannen op virussen** voor meer informatie.

Als u een geldige abonnementscode hebt en momenteel de gratis evaluatieversie van de toepassing gebruikt, gaat u naar het menu *Kopen* en geeft u uw abonnementscode op om het abonnement te activeren.

Het product starten Nadat u F-Secure Mobile Security hebt geactiveerd, wordt de toepassing automatisch gestart als u het apparaat aanzet.

1. Als u Windows Mobile Professional of Classic gebruikt, selecteert u **Start > Programma's >  Mobile Security**.
Als u Windows Mobile Standard gebruikt, selecteert u **Start >  Mobile Security**.
2. Selecteer **Ja** als u wordt gevraagd een virusscan uit te voeren.

2. Scannen op virussen

F-Secure Mobile Security werkt op de achtergrond en scant uw bestanden automatisch wanneer real-time scannen is ingeschakeld.

1. Als tijdens het scannen een virus wordt gevonden, verschijnt een bericht. Selecteer **Ja** om geïnfecteerde bestanden weer te geven of **Nee** om de weergave te sluiten.
2. In de weergave *Infecties* wordt een lijst weergegeven met geïnfecteerde bestanden op het apparaat. Voor elk item in de lijst wordt de status (geïsoleerd, vrijgegeven) en de naam van het geïnfecteerde bestand weergegeven.
3. Selecteer het geïnfecteerde bestand om hier meer informatie over te bekijken.
 - Als u Windows Mobile Professional of Classic gebruikt, tikt u op **Details weergeven**.
 - Als u Windows Mobile Standard gebruikt, selecteert u **Menu > Details weergeven**.

Verwerking geïnfecteerde bestanden

Geïnfecteerde bestanden verwerken:

1. Open **Virusbescherming** in het hoofdvenster.
2. Selecteer de optie *Geïnfecteerde bestanden* in het menu *Virusbescherming*.
3. Selecteer in de weergave *Geïnfecteerde bestanden* het geïnfecteerde bestand dat moet worden verwerkt.
4. Kies een van de volgende acties:
 - **Verwijderen**: het geïnfecteerde bestand wordt verwijderd. U kunt het beste deze optie kiezen. Het bestand wordt definitief van het apparaat verwijderd.
 - **Isolatie** - het geïnfecteerde bestand in isolatie plaatsen als dit nog niet is gebeurd. Een geïsoleerd bestand wordt vergrendeld en kan het apparaat niet beschadigen als F-Secure Mobile Security is ingeschakeld.
 - **Vrijgeven**: het geïsoleerde bestand wordt vrijgegeven. Als u een bestand vrijgeeft, wordt dit niet meer vergrendeld. U opent het bestand op eigen risico.

Als u Windows Mobile Professional of Classic gebruikt, tikt u op de selectietoets.

Als u Windows Mobile Standard gebruikt, selecteert u **Menu** en vervolgens de gewenste actie.

3. Ongeautoriseerd netwerkverkeer voorkomen

De firewall in F-Secure Mobile Security werkt op de achtergrond. Deze houdt het binnenkomende en uitgaande internet- en netwerkverkeer in de gaten, en beschermt u tegen inbraakpogingen. Met de vooraf gedefinieerde firewallniveaus kunt u het beschermingsniveau naar wens aanpassen.

Een beveiligingsniveau selecteren

Het beveiligingsniveau selecteren:

1. Open **Firewall** in het hoofdvenster.
2. Selecteer **Instellingen** in het menu Firewall.
3. Kies een van de volgende firewallniveaus:
 - **Alles weigeren**: houdt alle netwerkverkeer tegen.
 - **Hoog**: staat de meest voorkomende toepassingen toe en blokkeert al het verkeer dat binnenkomt.
 - **Normaal**: staat alle uitgaande verbindingen toe en blokkeert al het verkeer dat binnenkomt.
 - **Alles toestaan**: staat alle netwerkverkeer toe.
 - **Aangepast**: staat netwerkverkeer toe dat gebaseerd is op uw aangepaste regels. Als u de aangepaste regelset wilt aanpassen, selecteert u **Aangepaste regels bewerken** wanneer het beveiligingsniveau **Aangepast** is geselecteerd.

4. Vertrouwelijke gegevens beschermen

Met Anti-diefstal kunt u ervoor zorgen dat uw apparaat of de gegevens die erop zijn opgeslagen, niet worden misbruikt als uw apparaat wordt gestolen.



Aangezien geheugenkaarten eenvoudig verwijderd kunnen worden, kunt u vertrouwelijke informatie het beste in het apparaatgeheugen opslaan.

Beveiligingscode

U kunt de beveiligingscode gebruiken om uw apparaat op afstand te vergrendelen of te wissen.

De beveiligingscode moet uit ten minste 8 tekens bestaan. Gebruik een code die eenvoudig te onthouden is, maar moeilijk te raden. Bewaar de beveiligingscode op een veilige plaats,

Op afstand vergrendelen en wissen

U kunt uw apparaat op afstand vergrendelen door een sms-bericht naar het apparaat te verzenden. Als u de externe vergrendeling wilt gebruiken, moet u de apparaatvergrendeling ingeschakeld houden.

U kunt uw apparaat ook op afstand wissen door een sms-bericht naar het apparaat te verzenden. Wanneer het apparaat wordt gewist, worden alle gegevens op het apparaat verwijderd.

Vergrendelen en wissen op afstand instellen:

1. Open **Anti-diefstal** in het hoofdvenster.
2. Selecteer **Instellingen** in het menu Anti-diefstal.
3. Selecteer **Wissen op afstand inschakelen** als u het apparaat op afstand wilt kunnen wissen.
4. Selecteer **Blokkeren op afstand inschakelen** als u het apparaat op afstand wilt kunnen vergrendelen.



U kunt de externe vergrendeling alleen inschakelen wanneer de apparaatvergrendeling is ingeschakeld.

5. Geef uw **Beveiligingscode** op en typ de code nogmaals om deze te bevestigen.

Uw apparaat op afstand vergrendelen of wissen:

- Verzend het volgende sms-bericht naar uw apparaat om het apparaat te vergrendelen: #LOCK#<beveiligingscode> (bijv.: #lock#12345678)
- Verzend het volgende sms-bericht naar uw apparaat om het apparaat te wissen: #WIPE#<beveiligingscode> (bijv.: #wipe#12345678)

SMS-waarschuwing als SIM wordt gewijzigd

Anti-diefstal kan u waarschuwen als iemand de SIM-kaart in uw apparaat vervangt. Als u de SMS-waarschuwing wilt gebruiken, schakelt u de instelling **SMS-waarschuwing als SIM wordt gewijzigd** in en geeft u het telefoonnummer op waarnaar het SMS-tekstbericht moet worden verzonden als de SIM-kaart in het apparaat wordt vervangen.

5. Het product up-to-date houden

Automatische updates

F-Secure Mobile Security bevat een service voor automatische updates. Hiermee wordt de virusdefinitiedatabase in de toepassing regelmatig bijgewerkt. Het apparaat is alleen beveiligd tegen de nieuwste virussen als de virusdefinitiedatabase up-to-date is. Automatische updates worden ingeschakeld nadat u het product hebt geactiveerd.

Voor updates is een actieve verbinding met internet nodig. Als er een internetverbinding is, wordt er gecontroleerd wanneer de virusdefinitiedatabase voor het laatst is bijgewerkt. Vervolgens worden zo nodig nieuwe updates gedownload.

Handmatige updates

U kunt de toepassing ook handmatig bijwerken:

1. Selecteer **Menu > Update** in de hoofdweergave
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u de nieuwste update wilt ophalen.
3. Selecteer **Ja** wanneer u wordt gevraagd een nieuwe toepassingsupdate te downloaden.
4. Nadat het bijwerken is voltooid, selecteert u **Ja** om het apparaat te scannen op virussen. Zie het gedeelte **Scannen op virussen** voor meer informatie.

Meer informatie

Download de User's Guide (beschikbaar in het Engels) voor uw product op <http://mobile.f-secure.com/> voor meer informatie.

Technische ondersteuning

Als u vragen hebt over de toepassing die niet worden besproken in de handleidingen of de online services op <http://mobile.f-secure.com/>, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de plaatselijke F-Secure-distributeur of F-Secure Corporation.

VRIJWARINGSVERKLARING

"F-Secure" en het driehoekige symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van F-Secure Corporation en productnamen en symbolen/logo's van F-Secure zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van F-Secure Corporation. Alle productnamen waarnaar in dit document wordt verwezen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. F-Secure Corporation maakt geen aanspraak op eigendomsrechten van de merken en namen van anderen. Hoewel F-Secure Corporation er alles aan doet om ervoor te zorgen dat deze informatie nauwkeurig is, is F-Secure Corporation niet aansprakelijk voor fouten of de weglating van feiten in dit document. F-Secure Corporation behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen die in dit document worden genoemd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Bedrijven, namen en gegevens die in voorbeelden in dit document worden gebruikt, zijn fictief tenzij anders vermeld. Geen enkel gedeelte van dit document mag, in welke vorm of op welke manier dan ook, worden gereproduceerd of overgedragen, elektronisch of mechanisch, voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F-Secure Corporation.

Op dit product rusten één of meer patenten van F-Secure, waaronder de volgende:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Alle rechten voorbehouden

