

F-Secure Mobile Security™ for Windows Mobile

1. Yükleme ve Etkinleştirme

Önceki Sürüm Önceki F-Secure Mobile Security sürümü yüklüyse, bu uygulamayı kapatmanız gerekir. Yükleme sırasında önceki sürüm otomatik olarak kaldırılır.

Yükleme **Yüklemek için:**

1. .cab yükleme dosyasını aygıtınıza aktarın.
2. Aygıtınızdaki Dosya Gezgini içinde .cab dosyasını bulup seçin.
3. İstenirse, yüklemeye izin vermek için **Evet**'i seçin.
4. Lisans şart ve koşullarını kabul etmek için **Evet**'i seçin.
5. Uygulamayı yükledikten sonra aygıtınızı yeniden başlatmanız istenir. **Evet**'i seçin.
6. Yükleme hazır olduğunda, ürünü etkinleştirmeniz gerekir. Ürünü etkinleştirmeniz, aygıtınızı korur.

Etkinleştirme **Etkinleştirmeyi başlatmak için:**

1. F-Secure Mobile Security uygulamasını yükledikten sonra aygıtınızı ilk başlattığınızda görünen etkinleştirme bildiriminde **Evet**'i seçin.
2. Etkinleştirme türünü seçin:
 - Deneme süresini başlatmak için **Ücretsiz Deneme**'yi ve sonra **İleri**'yi seçin VEYA
 - Tam lisanslı sürümü elde etmek için, etkinleştirme türü olarak **Abonelik Numarası**'nı ve **İleri**'yi seçin. Abonelik numaranızı girin ve **İleri**'yi seçin.
3. Güncelleme hizmetine bağlanmak için **Evet**'i seçin. Uygulama güncelleme hizmetine bağlanır ve abonelik numaranızı gönderir. Uygulama, ilk güncelleme sırasında en son virüs tanımı veritabanını karşıdan yükler.
4. Karşıdan yükleme tamamlandığında, kayıt işleminizin başarılı olduğunu ve uygulamanın etkinleştirildiğini belirten bir ileti gönderilir. Etkinleştirme işlemi bitirmek için **Tamam**'i seçin.
5. Etkinleştirmeyi bitirdikten sonra, temiz olduğundan emin olmak için aygıtınızda virüs taraması yapın. Daha fazla bilgi için **Virüs Taraması** bölümüne bakın.

Geçerli bir abonelik kodunuz varsa ve uygulamanın ücretsiz deneme sürümünü kullanmaktaysanız, **Satın al** menüsüne gidin ve aboneliğinizi etkinleştirmek için abonelik kodunuzu girin.

Ürünü Başlatma

F-Secure Mobile Security uygulaması, etkinleştirildikten sonra aygıtınızı her açışınızda otomatik olarak başlar.

1. Windows Mobile Professional veya Classic kullanıyorsanız, **Başlat > Programlar > Mobile Security**'yi seçin.

Windows Mobile Standard kullanıyorsanız, **Başlat > Mobile Security**'yi seçin.

2. Bir virüs taraması çalıştırılmak istenirse, **Evet**'i seçin.

2. Virüs Taraması

F-Secure Mobile Security arka planda çalışır ve gerçek zamanlı tarama etkin olduğunda dosyalarınızı otomatik olarak tarar.

1. Gerçek zamanlı tarama sırasında virüs bulunursa, bir ileti görüntülenir. Etkilenen dosyaları görüntülemek için **Evet**'i veya görünümü kapatmak için **Hayır**'i seçin.
2. Etkilenmeler görünümünde aygıttaki etkilenen dosyaların listesi bulunur. Listedeki her öge için etkilenmiş dosyanın durumu (karantinaya alındı, serbest bırakıldı) ve adı görüntülenir.
3. Etkilenen dosyayla ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için dosyayı seçin.
 - Windows Mobile Professional veya Classic kullanıyorsanız, **Ayrıntıları göster**'e dokununuz.
 - Windows Mobile Standard kullanıyorsanız, **Menü > Ayrıntıları göster**'i seçin.

Etkilenen Dosyalar İşleniyor

Etkilenen dosyaları işlemek için:

1. Ana görünümünden **Virüsten Korunma**'yı açın.
2. **Virüsten Korunma** menüsünde Etkilenen dosyaları seçin.
3. **Etkilenen dosyalar** görünümünde, işlenecek etkilenen dosyayı seçin.
4. Aşağıdaki eylemlerden birini seçin:
 - **Sil** - etkilenen dosyayı siler. Önerilen seçenek budur. Dosya aygıtınızdan tümüyle kaldırılır.
 - **Karantinaya al** - henüz almadıysanız, etkilenen dosyayı karantinaya alır. Karantinaya alınan dosya kilitlenir ve F-Secure Mobile Security açık olduğunda aygıtınıza zarar veremez.
 - **Serbest Bırak** - karantinaya alınan dosyayı serbest bırakır. Dosyayı serbest bırakırsanız, artık kilitlenmeyecektir. Dosyaya erişme sonucunda oluşacak risk tümüyle sizin sorumluluğunuzdadır.

Windows Mobile Professional veya Classic kullanıyorsanız, ekran tuşuna dokununuz.

Windows Mobile Standard kullanıyorsanız, **Menü**'yü ve ardından bir eylemi seçin.

3. Yetkisiz Ağ Trafikini Engelleme

F-Secure Mobile Security yazılımındaki güvenlik duvarı, sessiz bir şekilde arka planda çalışır. Gelen ve giden Internet ve ağ trafiğini izler, sizi şüpheli yetkisiz giriş denemelerinden korur. Önceden tanımlanan güvenlik duvarı düzeyleri, korunma düzeyini gereksinimlerinize göre değiştirmenize olanak verir.


Güvenlik Düzeyi'ni seçme

Güvenlik düzeyini seçmek için:

1. Ana görünümde **Güvenlik Duvarı**'ni açın.
2. Güvenlik Duvarı menüsünde **Ayarları**'i seçin
3. Aşağıdaki güvenlik duvarı düzeylerinden birini seçin:
 - **Tümünü Reddet** - tüm ağ trafiğini durdurur.
 - **Yüksek** - sık kullanılan uygulamalara izin verir ve tüm gelen trafiği engeller.
 - **Normal** - tüm giden bağlantılara izin verir ve tüm gelen trafiği engeller.
 - **Tümüne İzin Ver** - tüm ağ trafiğine izin verir.
 - **Özel** - özel kurallarınıza bağlı olarak ağ trafiğine izin verir. Özel kural kümesini düzenlemek için **Özel** güvenlik düzeyi seçiliyken **Özel kuralları düzenle**'yi seçin.

4. Gizli Bilgileri Koruma

Hırsızlık önleme özelliğiyle, aygıtınız çalındığında aygıtınızın veya üzerinde yüklü verilerin kötü amaçlı kullanılmayacağından emin olabilirsiniz.

 *Bellek kartları kolaylıkla çıkarılabildiğinden, gizli bilgilerinizi aygıt belleğinde depolayın.*

Güvenlik Kodu

Güvenlik kodunu, aygıtınızı uzaktan kilitlemek veya silmek için kullanabilirsiniz. Güvenlik kodu n az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Hatırlanması kolay ancak tahmin edilmesi zor bir kod kullanın. Güvenlik kodunu emniyetli bir yerde saklayın.


Uzaktan Kilitleme ve Silme

Uzaktan kilitleme özelliğiyle, oluşturmuş olduğunuz bir SMS mesajını göndererek aygıtı uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme özelliğini kullanmak için aygıt kilidini açık tutun.

Uzaktan silme özelliğiyle, oluşturmuş olduğunuz bir SMS mesajını göndererek aygıtı uzaktan silebilirsiniz. Aygıt silindiğinde, üzerindeki tüm veriler kaldırılır.

Uzaktan kilitleme ve silme özelliklerini ayarlamak için:

1. Ana görünümde **Hırsızlık Önleme**'yi açın.
2. Hırsızlık Önleme menüsünde **Ayarlar**'i seçin
3. Aygıtınızı uzaktan silebilmek istiyorsanız, **Uzaktan silmeyi etkinleştir**'i seçin.
4. Aygıtınızı uzaktan kilitleyebilmek istiyorsanız, **Uzaktan kilitlemeyi etkinleştir**'i seçin.

 *Uzaktan kilitleme özelliğini, aygıt kilidi açıkken etkinleştirebilirsiniz.*

5. **Güvenlik kodunuzu** girin ve onaylamak için yeniden yazın.

Aygıtınızı uzaktan kilitlemek veya silmek için:

- Aygıtı kilitlemek için aygıtınıza aşağıdaki SMS mesajını gönderin:
#LOCK#<güvenlik kodu> (Örneğin: #lock#12345678)
- Aygıtı silmek için aygıtınıza aşağıdaki SMS mesajını gönderin:
#WIPE#<güvenlik kodu> (Örneğin: #wipe#12345678)

SIM değiştirildiğinde SMS uyarısı

Hırsızlık önleme, cihazınızdaki SIM kart değiştirilirse sizi uyarabilir. SMS uyarısını kullanmak için **SIM değiştirildiğinde SMS uyarısı** ayarını etkinleştirin ve cihazdaki SIM kart değiştirildiğinde SMS metin mesajının gönderileceği telefon numarasını belirleyin.

5. Ürünün Güncel Kalmasını Sağlama

Otomatik Güncelleştirmeler

F-Secure Mobile Security, uygulamadaki virüs tanımı veritabanının düzenli olarak güncellenmesini sağlayan bir otomatik güncelleştirme hizmeti içerir. Yalnızca güncel bir virüs tanımı veritabanı aygıtınızı en yeni virüslere karşı korur. Otomatik güncelleştirmeler, ürün etkinleştirildikten sonra kullanılır.

Uygulama, güncelleştirmeler için etkin bir Internet bağlantısı gerektirir. Kullanılabilir bir Internet bağlantısı olduğunda, uygulama, virüs tanımı veritabanının son güncellenme tarihini denetler ve gerekiyorsa yeni güncelleştirmeleri karşıdan yükler.

El ile Güncelleştirmeler

Uygulamayı el ile de güncelleyebilirsiniz:

1. Ana görünümde **Menü > Güncelle'yi** seçin.
2. En son güncelleştirmeyi almak istediğinizi onaylamak için **Evet**'i seçin.
3. Yeni bir uygulama güncelleştirmesi varsa, yüklemek isteyip istemediğiniz sorulduğunda **Evet**'i seçin.
4. Güncelleme işlemi bittiğinde, aygıtınızda virüs taraması yapmak için **Evet**'i seçin. Daha fazla bilgi için **Virüs Taraması** bölümüne bakın.

Daha Fazla Bilgi

Daha fazla bilgi için <http://mobile.f-secure.com/> adresinden ürününüzün Kullanıcı Kılavuzunu (İngilizcedir) karşıdan yükleyin.

Teknik Destek

Uygulama ile ilgili kılavuzlarda veya <http://mobile.f-secure.com/> adresindeki çevrimiçi hizmetlerde ele alınmayan sorularınız varsa, yerel F-Secure dağıtıcınıza veya doğrudan F-Secure Corporation'a başvurabilirsiniz.

FERAGATNAME

"F-Secure" ve üçgen simgesi F-Secure Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır ve F-Secure ürün adları ve simgeleri/logoları F-Secure Corporation'ın ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen tüm ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. F-Secure Corporation, diğer şirketlerin marka ve adlarıyla ilgili mülkiyet haklarını reddeder. F-Secure Corporation bu bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her çabayı göstermesine rağmen, F-Secure Corporation burada bulunan hatalardan veya bilgi eksikliğinden sorumlu tutulamaz. F-Secure Corporation bu belgede belirtilen özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Buradaki örneklerde adı geçen şirketler, adlar ve veriler aksi belirtilmedikçe gerçek dışıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü F-Secure Corporation'ın yazılı onayı olmadan elektronik veya mekanik olarak hiçbir biçimde veya şekilde, herhangi bir amaçla çoğaltılamaz veya gönderilemez.

Bu ürün aşağıdakiler dahil bir veya daha fazla F-Secure patentiyle korunuyor olabilir:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Telif hakkı © 2009 F-Secure Corporation. Tüm hakları saklıdır.

